Guide utilisateur Linux

Gestion des systèmes de fichiers, partitions et volumes LVM Principes et exemples pratiques

LASSERRE Jean baptiste

# Gestion des systèmes de fichiers, partitions et volumes LVM

Guide utilisateur Linux – Principes et exemples pratiques

# Table des matières

1		À propo	S	4
2		Partition	nnement classique et volumes LVM	5
3		Principe	de création et agrandissement d'un système de fichiers	10
	3.:	1 Cré	ation d'un système de fichiers	10
		3.1.1	Partitionnement classique	10
		3.1.1.	1 En partant d'un disque dur vierge	10
		3.1.1.	2 En partant d'un disque dur déjà partitionné et avec de l'espace libre	10
		3.1.2	Partitionnement avec LVM	11
		3.1.2.	1 En partant d'un disque dur vierge	11
		3.1.2.	2 En partant d'un disque dur déjà partitionné et avec de l'espace libre	11
	3.	2 Agı	andissement d'un système de fichiers	12
		3.2.1	Partitionnement classique	12
		3.2.2	Partitionnement avec LVM	13
		3.2.2.	1 Cas où LVM est placé directement sur le disque	13
		3.2.2.	2 Cas où LVM est placé sur une partition qu'il est possible d'agrandir	13
		3.2.2.	3 Cas où LVM est placé sur une partition qu'il n'est pas possible d'agrandir	14
4		Cas prat	ique : création d'un volume LVM et d'un système de fichiers	17
	4.	1 Uti	lisation d'un disque vierge	17
	4.	2 Uti	lisation d'un disque partitionné	20
5		Cas prat	ique : agrandissement d'un système de fichiers	25
	5.	1 Ajo	ut de ressources de stockage à une machine virtuelle	25
		5.1.1	Agrandissement d'un disque	25
		5.1.2	Ajout d'un nouveau disque	26
	5.	2 Agı	andissement d'une partition classique	27
	5.	3 Agı	andissement d'un volume logique	30
		5.3.1	Cas n°1 – Disque sans partition	31
		5.3.2	Cas n°2 – Disque avec partition extensible	34
		5.3.3	Cas n°3 – Disque avec partition étendue extensible	40
		5.3.4	Cas n°4 – Disque avec partition non extensible	47

6	Cas	pratique : réorganisation des volumes LVM	. 52
	6.1	Affichage de la répartition des extents des volumes physiques	. 52
	6.2	Regroupement de groupes de volumes	. 53
	6.3	Séparation d'un groupe de volumes en deux	. 58
	6.4	Déplacement d'un volume physique ou logique dans un autre groupe de volumes	. 63
	6.5	Réorganisation des volumes LVM d'une machine	. 63
7	Mér	nento des commandes utiles pour LVM	. 73
8	Sou	rces	. 75

# 1 À propos

Ce document est un guide sur la création et l'agrandissement de systèmes de fichiers et des éléments sous-jacents, à savoir les partitions et les volumes LVM. Le point de départ est toujours une action à faire sur le système de fichiers et le guide indique la procédure à suivre selon la situation. L'exhaustivité n'est pas recherchée, chaque situation est unique, mais les cas de base présentés ici permettent de s'adapter à la plupart des scénarios possibles. Chaque action du guide est expliquée de façon théorique et un exemple pas-à-pas est ensuite donné.

# 2 Partitionnement classique et volumes LVM

Les disques durs forment un ensemble de blocs pouvant stocker des données. L'organisation logique des blocs est assurée par le système de fichiers. Il tient à jour un registre des blocs utilisés afin de retrouver les informations stockées. Un ensemble de blocs ne peut être géré que par un seul système de fichiers. Il est cependant possible de créer des partitions afin de créer des ensembles de blocs indépendants.

Un disque est donc composé d'une ou plusieurs partitions, sur lesquelles est installé un système de fichiers.



 $\label{eq:Figure 1-Utilisation classique d'un disque dur: partitionnement et formatage$ 

La liste des partitions est stockée dans la table de partitionnement, tout au début du disque. Les partitions sont soumises à des contraintes techniques très fortes :

- quatre partitions primaires maximum (limite historique, contournée aujourd'hui) ;
- les partitions sont physiquement placées les unes derrière les autres sur le disque ;
- une partition occupe un espace contigu (impossible d'en agrandir une s'il n'y a pas d'espace libre attenant) ;
- un système de fichiers est directement lié à une partition (il est soumis aux mêmes limites physiques).

Pour aller au-delà des limitations physiques des partitions, il est possible d'utiliser une couche d'abstraction entre le disque dur/partition (matériel) et le système de fichiers (logiciel). Sous Linux, LVM fournit cette couche d'abstraction en permettant d'agréger plusieurs disques et partitions en disques logiques qui ne sont plus soumis à des contraintes matérielles, ce qui est très utile lors de l'utilisation de machines virtuelles. LVM est un outil très complet qui permet également de faire du RAID logiciel et même de déplacer des données sur de nouveaux supports physiques, à chaud et en toute transparence. Tout ne sera pas abordé ici, ce document se focalisant sur la gestion des volumes de données (création, agrandissement, déplacement).

La couche d'abstraction LVM s'utilise soit sur une partition, soit directement sur le disque (qui ne possède plus de table de partitionnement).

Le principe de fonctionnement de LVM est le suivant :

- 1. sur le disque ou une de ses partitions, un volume physique (PV) est créé, indiquant que l'unité de stockage est gérée par LVM ;
- 2. un ou plusieurs volumes physiques sont regroupés dans un groupe de volumes (VG), cela permet d'agréger plusieurs disques et partitions en un seul disque logique ;
- 3. un ou plusieurs volumes logiques (LV) sont créés dans le groupe de volumes (VG), ce sont des équivalents des partitions, utilisables par un système de fichiers.



Figure 2 – Utilisation de LVM sur un disque partitionné ou non

Ce fonctionnement en trois niveaux offre une grande souplesse. Pour agrandir la taille d'un système de fichiers, il suffit d'agrandir en amont celle du volume logique sous-jacent. Cette dernière n'est contrainte que par l'espace restant sur le groupe de volumes. S'il y a suffisant d'espace non alloué, le volume logique peut être agrandi. Sinon il suffit d'ajouter un disque ou une partition au groupe de volumes, ou bien agrandir un disque ou une partition existante. La modification est directement prise en compte. C'est LVM qui gère l'écriture des données sur les différents volumes physiques.

Il est tout à fait possible de mixer partitionnement classique et volumes LVM sur une même machine ou un même disque. La figure ci-dessous résume les différents cas possibles et permet de visualiser la flexibilité apportée par LVM.



Figure 3 – Synoptique des différents cas de partitionnement classiques et LVM

**Note** : Un PV et un LV appartiennent toujours à un et un seul VG. Un VG est une liste de PV et contient un à plusieurs LV.

**Attention** : La plupart des distributions Linux ont besoin que la partition montée dans */boot* soit formatée de façon classique.

Quand une unité de stockage (disque ou partition) est gérée par LVM, elle est décomposée en blocs de données appelés « extents ». Ces blocs de données ont tous la même taille et sont interchangeables, ce qui permet de les rendre indépendants du support physique sous-jacent. Au niveau du groupe de volumes (VG), le stockage est donc vu comme un ensemble d'extents. À chaque fois qu'un volume logique (LV) est créé ou agrandi, LVM va allouer un certain nombre d'extents libres à ce volume. Ainsi, pour chaque volume physique d'un VG, LVM conserve une liste indiquant quels sont les extents alloués et à quels volumes logiques ils sont alloués.

La figure FIGURE 4 ci-dessous illustre le fonctionnement des extents, en prenant pour exemple une machine possédant trois volumes physiques (PV) regroupés dans un même groupe de volumes (VG), dans lequel trois volumes logiques (LV) ont été créés. Le groupe de volumes a une taille totale de 200 Go répartie en 50 extents de 4 Go chacun. La figure montre la façon dont LVM a réparti les extents entre chaque volume logique et la dissociation complète entre les systèmes de fichiers et le matériel de la machine.

	Système de fichiers (FS) ext4/xfs/etc. 100 GO		Système de fichiers (FS) 20 GO	Syst fichi ext4, 4	èm ers /xfs 0 G	e de (FS) /etc. O	
	Volume logique (LV) <b>LV1</b> 100 Go		Volume logique (LV) <b>LV2</b> 20 Go	Volum   4	ne lo (LV) <b>LV3</b> 0 G	ogique ) G	
	G	roupe d 2	e volume (V 00 GO	'G)			
Système de fichiers (FS) 20 Go	Volume physique (PV) /dev/sda1 <b>PV1</b> 80 Go	Volur	ne physique /dev/sdb	e (PV)		Volui	me physique (PV) /dev/sdc
Partition /dev/sda1 20 Go	Partition /dev/sda2 80 Go	<b>PV2</b> 60 Go					<b>PV3</b> 60 Go
	Disque dur (HDD) /dev/sda 100 Go	Dis	que dur (HE /dev/sdb 60 Go	DD)		Dis	sque dur (HDD) /dev/sdc 60 Go

Configuration de la machine exemple



Figure 4 – Exemple d'allocation des extents par LVM

 $\mathbf{0}$ 

L'utilisateur peut laisser LVM choisir les PV à utiliser pour l'allocation des extents, mais il peut aussi indiquer explicitement combien d'extents allouer à chaque PV. Et il est également possible par la suite de déplacer les extents à chaud d'un volume physique vers un autre et même de réorganiser complètement les PV, VG et LV. Chose quasiment impensable avec des partitions classiques.

Cette organisation en extents offre donc une grande souplesse et est un des mécanismes faisant la force de LVM.

9

# 3 Principe de création et agrandissement d'un système de fichiers

# 3.1 Création d'un système de fichiers

#### 3.1.1 Partitionnement classique

#### 3.1.1.1 En partant d'un disque dur vierge

Les actions suivantes sont nécessaires avant l'utilisation d'un disque dur vierge :

- 1. création d'une table de partitionnement (MBR ou GPT) ;
- 2. création d'une partition ;
- 3. création d'un système de fichiers sur la partition.





#### 3.1.1.2 En partant d'un disque dur déjà partitionné et avec de l'espace libre

Un disque possédant déjà une table de partitionnement et de l'espace non alloué permet de créer facilement une nouvelle partition :

- 1. création d'une partition ;
- 2. création d'un système de fichiers sur la partition créée.





# 3.1.2 Partitionnement avec LVM

Si le disque dur est encore vierge, il est recommandé de l'utiliser directement avec LVM, sans créer de partition. Cela facilitera ultérieurement l'agrandissement du disque.

Il reste malgré tout possible de créer une partition occupant le disque entier et d'utiliser LVM dessus (c'est même un cas courant), mais ce cas de figure n'est pas abordé. Il est cependant très proche du cas où le disque est séparé en plusieurs partitions.

#### 3.1.2.1 En partant d'un disque dur vierge

La préparation d'un disque vierge pour une utilisation exclusive par LVM est très simple :

- 1. création d'un volume physique (PV) sur le disque ;
- 2. création d'un groupe de volumes (VG) contenant le volume créé ;
- 3. création d'un volume logique (LV) sur le groupe de volumes créé ;
- 4. création d'un système de fichiers sur le volume logique créé.



Figure 7 – Formatage avec LVM d'un disque dur vierge

## 3.1.2.2 En partant d'un disque dur déjà partitionné et avec de l'espace libre

La souplesse de LVM lui permet de cohabiter avec le système de partitionnement classique en fonctionnant au-dessus d'une partition :

- 1. création d'une partition ;
- 2. création d'un volume physique (PV) sur la partition créée ;
- 3. création d'un groupe de volumes (VG) contenant le volume créé ;
- 4. création d'un volume logique (LV) sur le groupe de volumes créé ;
- 5. création d'un système de fichiers sur le volume logique créé.



*Figure 8 – Ajout et formatage d'une partition avec LVM* 

# 3.2 Agrandissement d'un système de fichiers

L'agrandissement d'un système de fichiers nécessite d'avoir de l'espace de stockage non alloué sur un des disques de la machine. Dans le cas des machines virtuelles, il est possible d'agrandir la taille du disque, pour les machines physiques il faut soit avoir de l'espace soit ajouter un nouveau disque.

Avec un partitionnement classique, il faut de l'espace libre immédiatement en suivant de la partition. En utilisant LVM, il est possible d'agrandir/ajouter un disque ou bien agrandir/ajouter une partition.

# 3.2.1 Partitionnement classique

Une partition ne peut pas déborder sur deux disques, pour être agrandie, il faut de l'espace disponible sur le disque. La figure suivante montre les différents cas possibles. Si la partition à agrandir est suivie d'espace libre puis d'une autre partition, il sera possible de l'agrandir dans la limite de cet espace libre.



Figure 9 – Cas dans lesquels il est ou non possible d'agrandir une partition

Il n'est pas possible d'agrandir directement une partition, il est nécessaire de la supprimer et d'en créer une nouvelle. Les partitions étant un simple enregistrement dans la table de partitionnement, leur suppression ne fait que les retirer de la table, sans affecter les données. En recréant une partition débutant exactement au même endroit et avec une taille plus importante, les données sont de nouveau accessibles. Les étapes nécessaires :

- 1. suppression de la partition ;
- 2. création d'une partition débutant au même endroit et ayant une taille plus importante ;
- 3. agrandissement du système de fichiers.



Figure 10 – Agrandissement d'un système de fichiers avec un partitionnement classique

## 3.2.2 Partitionnement avec LVM

#### 3.2.2.1 Cas où LVM est placé directement sur le disque

L'utilisation de LVM sur un disque dur entier permet de prendre en compte rapidement la modification de la taille du disque, c'est un mécanisme natif :

- 1. agrandissement de la taille du volume physique (PV) ;
- 2. agrandissement de la taille du volume logique (LV) ;
- 3. agrandissement de la taille du système de fichiers.



Figure 11 – Agrandissement d'un système de fichiers avec LVM sans partition

**Note** : Le groupe de volumes (VG) étant simplement une liste de volumes physiques, la taille du VG est toujours égale à la somme des tailles des PV, toute augmentation de volumétrie est directement prise en compte.

## 3.2.2.2 Cas où LVM est placé sur une partition qu'il est possible d'agrandir

Le cas où LVM est utilisé dans une partition est le plus défavorable, il faut réaliser l'agrandissement de la partition puis de la partie LVM. Dans ce cas, LVM n'apporte rien et au contraire, complexifie les opérations :

J

- 1. suppression de la partition ;
- 2. création d'une partition débutant au même endroit et ayant une taille plus importante ;
- 3. agrandissement de la taille du volume physique (PV) ;
- 4. agrandissement de la taille du volume logique (LV) ;
- 5. agrandissement de la taille du système de fichiers.



Figure 12 – Agrandissement d'un système de fichiers avec LVM avec partition

#### 3.2.2.3 Cas où LVM est placé sur une partition qu'il n'est pas possible d'agrandir

Une alternative au redimensionnement de la partition sous-jacente à LVM est l'ajout de nouveaux disques ou partitions :

- 1. création d'une nouvelle partition ou ajout d'un nouveau disque ;
- 2. création d'un volume physique (PV) sur le nouveau disque ou la nouvelle partition ;
- 3. ajout du volume physique au groupe de volumes (VG) ;
- 4. agrandissement de la taille du volume logique (LV) ;
- 5. agrandissement de la taille du système de fichiers.

S'il n'y a pas d'espace libre en suivant de la partition, il n'est pas possible de l'agrandir. Dans le cas d'un partitionnement classique, cette contrainte est bloquante et empêche tout agrandissement du système de fichiers (sauf en se risquant au déplacement des partitions). Avec LVM, ce n'est pas problématique, s'il y a une partition derrière celle à agrandir, il suffit d'en créer une nouvelle plus loin sur le disque, ou bien d'utiliser un autre disque. Les figures suivantes montrent chacune des deux solutions.



Figure 13 – Agrandissement d'un système de fichiers avec LVM avec une nouvelle partition

Dans la figure ci-dessus, la partition *sda1* se trouve au début du disque et *sda3* à la fin. Elles ont été mises côte à côte sur le schéma pour une meilleure lisibilité.



Figure 14 – Agrandissement d'un système de fichiers avec LVM avec un nouveau disque

# 4 Cas pratique : création d'un volume LVM et d'un système de fichiers

Plusieurs cas d'utilisation de LVM sont traités dans ce document, le but étant de traiter les situations les plus fréquentes dans la réalité. Pour chaque exemple, un résumé des commandes importantes est donné suivi du détail de la mise en œuvre pas à pas avec les vérifications utiles à chaque étape.

**Attention** : Les exemples de ce document ont été réalisés à partir d'une machine CentOS 7. Quelques différences peuvent exister selon la distribution et la version des outils. Les commandes sont à adapter à la situation, en ayant une attention particulière dans le choix du disque (sda, sdb, etc.) et de la partition (sda1, sda2, etc.) sur laquelle les commandes sont exécutées. En cas d'erreur, une perte de données est possible.

**Attention** : Toujours avoir une sauvegarde ou un snapshot de la machine avant toute opération.

## 4.1 Utilisation d'un disque vierge

#### 4.1.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* de 50 Go et un disque vierge *sdb* de 10 Go. Le disque *sdb* va être configuré pour une utilisation exclusive via LVM, sans table de partitionnement.

#### 4.1.2 Résumé des commandes

- 1. Créer un nouveau PV: pvcreate /dev/sdX
- 2. Créer un nouveau VG: vgcreate vgName /dev/sdX
- 3. Créer un nouveau LV: lvcreate -n LvName -1 100%FREE vgName
- 4. Créer un système de fichiers :
  - Cas ext4: mkfs.ext4 /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: mkfs.xfs /dev/vgName/LvName
- 5. Configurer le montage automatique au démarrage: mkdir /mountPoint && echo '/dev/vgName/LvName /mountPoint xfs/ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab

#### 4.1.3 Détail

1. Afficher les partitions présentes sur le disque avec lsblk, le disque *sdb* a une taille de 10 Go et est encore vierge :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 50G 0 disk

↓ sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

sda2 8:2 0 49,5G 0 part

↓ centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

sdb 8:16 0 10G 0 disk

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

2. Créer un volume physique avec pvcreate afin d'indiquer à LVM de gérer le disque *sdb* :

```
root@lucario:~# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
```

3. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sdb* apparait, sa taille est bien égale à celle du disque :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdb lvm2 --- 10,00g 10,00g
```

4. Créer un groupe de volumes nommé vgDemo avec vgcreate et y inclure le volume physique sdb :

```
root@lucario:~# vgcreate vgDemo /dev/sdb
Volume group "vgDemo" successfully created
```

5. Afficher les groupes de volume avec vgs, le groupe de volumes vgDemo apparaît :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 1 0 0 wz--n- <10,00g <10,00g</pre>
```

6. Créer un volume logique nommé *lvDemo* avec <u>lvcreate</u> et lui indiquer d'utiliser tout l'espace libre sur le groupe de volumes *vgDemo* :

```
root@lucario:~# lvcreate -n lvDemo -l 100%FREE vgDemo
Logical volume "lvDemo" created.
```

 Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume logique *lvDemo* apparaît avec une taille de 10 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-a----- <10,00g</pre>
```

8. Vérifier avec lsblk que le groupe de volumes et le volume logique créés sont correctement pris en compte :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	10G	0	disk	
L_vgDemo-lvDemo	253:2	0	10G	0	lvm	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

9. Créer un système de fichiers sur le volume logique *lvDemo*. Adapter la commande <u>mkfs</u> au système de fichiers souhaité, ici xfs :

```
root@lucario:~# mkfs.xfs /dev/vgDemo/lvDemo
meta-data=/dev/vgDemo/lvDemo isize=512 agcount=4, agsize=655104 blks
                              sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
crc=1 finobt=0, sparse=0
        =
                              bsize=4096 blocks=2620416, imaxpct=25
data
        =
                              sunit=0 swidth=0 blks
                              bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
naming =version 2
                             bsize=4096 blocks=2560, version=2
log =internal log
                              sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
        =
realtime =none
                               extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
```

**Astuce** : Le chemin vers un volume logique est toujours de la forme /dev/<vgName>/<lvName>.

10. Vérifier avec lsblk -f que le système de fichiers est correctement reconnu :

```
root@lucario:~# lsblk -f
NAME
              FSTYPE LABEL UUID
                                                                     MOU
NTPOINT
sda
-sda1
             xfs
                                81834042-fffe-449e-8f2a-1f840ab70dd9
                                                                     /bo
ot
        LVM2_member
L_sda2
                            AyBns1-sOKo-AYyT-jN1Q-WMvM-aain-kda73w
  -centos-swap swap
                                74fddea9-1591-43a5-b09c-bff997f2198c
                                                                     [SW
AP]
 └─centos-root xfs
                                353f25d5-45d2-478f-bbe9-b17e322ef707
                                                                     /
sdb
           LVM2 member
                                OQaKo5-Rp3Z-6mtn-LXVR-jNXt-gdk8-ZNyWSR
└─vgDemo-lvDemo xfs
                                7597716e-b556-4ecd-b045-9fcaf42aed57
sr0
```

- 11. (Facultatif) Préparer le montage automatique du système de fichiers avec le point de montage /data :
  - a. Créer le répertoire accueillant le point de montage :

root@lucario:~# mkdir /data

b. Configurer le montage automatique dans le fichier /etc/fstab :

```
root@lucario:~# echo '/dev/vgDemo/lvDemo /data xfs defaults 0 0' >>
/etc/fstab
```

c. Monter le système de fichiers avec mount et vérifier avec lsblk que tout est correct :

```
root@lucario:~# mount -a
root@lucario:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
[...]
```

```
/dev/mapper/vgDemo-lvDemo on /data type xfs (rw,relatime,seclabel,att
r2,inode64,noquota)

root@lucario:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 50G 0 disk
sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
sda2 8:2 0 49,5G 0 part
centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /
sdb 8:16 0 10G 0 disk
vgDemo-lvDemo 253:2 0 10G 0 lvm /data
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

# 4.2 Utilisation d'un disque partitionné

# 4.2.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque de 75 Go contenant plusieurs partitions :

- une partition *sda1* (/boot) de 500 Mo ;
- une partition *sda2* (/) de 49,5 Go ;
- un espace non alloué de 25 Go.

Le fait d'avoir une ou plusieurs partitions ne change en rien la méthode. La machine de test a été configurée avec deux partitions, dont une gérée via LVM. Chaque machine est différente et la configuration de leurs disques aussi. La seule chose importante est d'avoir de l'espace non alloué pour créer une partition supplémentaire.

Dans l'exemple, une troisième partition va être créée sur ce disque, nommée *sda3*.

#### 4.2.2 Résumé des commandes

1. Créer une partition sur le disque :

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdX
n
p
<partNumber>
<startSector>
<endSector>
t
<partNumber>
8e
w
```

- 2. Scanner les partitions : partprobe
- 3. Créer un nouveau PV : pvcreate /dev/sdX
- 4. Créer un nouveau VG: vgcreate vgName /dev/sdX
- 5. Créer un nouveau LV: lvcreate -n LvName -1 100%FREE vgName
- 6. Créer un système de fichiers :
  - Cas ext4: mkfs.ext4 /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: mkfs.xfs /dev/vgName/LvName
- 7. Configurer le montage automatique au démarrage: mkdir /mountPoint && echo '/dev/vgName/LvName /mountPoint xfs/ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab

#### 4.2.3 Détail

1. Afficher les partitions présentes sur le disque avec lsblk et noter le numéro de la prochaine qui sera créée, *sda3* dans cet exemple :

```
root@lucario:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 75G 0 disk
-sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
sda2 8:2 0 49,5G 0 part
-centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

2. Créer une nouvelle partition *sda3* de type LVM (8e) avec fdisk. L'outil fonctionne de façon interactive, les commandes à entrer sont en couleur :

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sda
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.23.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition :
  p primaire (2 primaire(s), 0 étendue(s), 2 libre(s))
  e étendue
Sélection (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (104857600-157286399, 104857600 par défaut) :
Utilisation de la valeur 104857600 par défaut
Dernier secteur, +secteur ou +taille{K,M,G} (104857600-157286399, 157286399
par défaut) :
Utilisation de la valeur 157286399 par défaut
La partition 3 de type Linux et de taille 25 GiB est configurée
Commande (m pour l'aide) : t
Numéro de partition (1-3, 3 par défaut) : 3
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :8e
Type de partition « Linux » modifié en « Linux LVM »
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Attention : la table de partitions n'a pas pu être relue : erreur 16 : Périp
hérique ou ressource occupé.
Le noyau continue à utiliser l'ancienne table. La nouvelle sera utilisée
lors du prochain démarrage ou après avoir exécuté partprobe(8) ou kpartx(8).
Synchronisation des disques.
```

**Explications** :

- n : nouvelle partition ;
- p : primaire ;
- 3 : numéro de la partition à formater (peut varier) ;

21

- puis faire attention à bien choisir le premier secteur libre, ce n'est pas toujours le choix par défaut ;
- t : modifie le type de partition ;
- 3 : numéro de la partition à modifier, cette étape est sautée s'il n'y en a qu'une ;
- 8e : partition de type Linux LVM ;
- w : écrit les changements sur le disque.
- 3. Scanner les partitions avec partprobe pour que celle qui vient d'être créée soit prise en compte :

root@lucario:~# partprobe

4. Afficher les partitions présentes sur le disque avec lsblk, la partition *sda3* est visible et a une taille de 25 Go comme attendu :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 75G 0 disk

-sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

-sda2 8:2 0 49,5G 0 part

-centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

-centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

sda3 8:3 0 25G 0 part

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

5. Créer un volume physique avec pvcreate afin d'indiquer à LVM de gérer la partition *sda3* :

```
root@lucario:~# pvcreate /dev/sda3
    Physical volume "/dev/sda3" successfully created.
```

6. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sda3* apparait, sa taille est bien égale à celle de la partition :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sda3 lvm2 --- 25,00g 25,00g
```

Créer un groupe de volumes nommé vgDemo avec vgcreate et y inclure le volume physique sda3 :

```
root@lucario:~# vgcreate vgDemo /dev/sda3
Volume group "vgDemo" successfully created
```

8. Afficher les groupes de volume avec vgs, le groupe de volumes vgDemo apparaît :

root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 1 0 0 wz--n- <25,00g <25,00g</pre>

22

9. Créer un volume logique nommé *lvDemo* avec <u>lvcreate</u>, lui indiquer d'utiliser tout l'espace libre sur le groupe de volumes *vgDemo* :

```
root@lucario:~# lvcreate -n lvDemo -l 100%FREE vgDemo
Logical volume "lvDemo" created.
```

10. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume logique *lvDemo* apparaît avec une taille de 25 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-a----- <25,00g</pre>
```

11. Vérifier avec lsblk que le groupe de volumes et le volume logique créés sont correctement pris en compte :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 75G 0 disk

-sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

-sda2 8:2 0 49,5G 0 part

-centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

-centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

-sda3 8:3 0 25G 0 part

-vgDemo-lvDemo 253:2 0 25G 0 lvm

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

12. Créer un système de fichiers sur le volume logique *lvDemo*. Adapter la commande <u>mkfs</u> au système de fichiers souhaité, ici xfs :

root@luca	root@lucario:~# mkfs.xfs /dev/vgDemo/lvDemo										
<pre>meta-data=/dev/vgDemo/lvDemo</pre>		isize=512	agcount=4, agsize=1638144 blks								
	=	sectsz=512	attr=2, projid32bit=1								
	=	crc=1	finobt=0, sparse=0								
data	=	bsize=4096	blocks=6552576, imaxpct=25								
	=	sunit=0	swidth=0 blks								
naming	=version 2	bsize=4096	ascii-ci=0 ftype=1								
log	=internal log	bsize=4096	blocks=3199, version=2								
	=	sectsz=512	sunit=0 blks, lazy-count=1								
realtime	=none	extsz=4096	blocks=0, rtextents=0								

**Astuce** : Le chemin vers un volume logique est toujours de la forme /dev/<vgName>/<lvName>.

13. Vérifier avec lsblk -f que le système de fichiers est correctement reconnu :

```
root@lucario:~# lsblk -f
```

NAME OUNTPOINT	FSTYPE	LABEL	UUID	Μ
sda —sda1	xfs		81834042-fffe-449e-8f2a-1f840ab70dd9	/
boot				/
⊣sda2   ⊣centos-swap	LVM2_member swap		AyBns1-sOKo-AYyT-jN1Q-WMvM-aain-kda73w 74fddea9-1591-43a5-b09c-bff997f2198c	[
SWAP]	vfc		25252545 4542 4785 bba0 b17622265787	,
sda3 -vgDemo-lvDemo	LVM2_member		gEPVvm-tbHh-UGCC-wGMK-GD2S-Xpby-bbfBju f551b4ad-10c9-40c0-9e29-a1c6dee06913	/
sr0				

- 14. (Facultatif) Préparer le montage automatique du système de fichiers avec le point de montage /data :
  - a. Créer le répertoire accueillant le point de montage :

```
root@lucario:~# mkdir /data
```

b. Configurer le montage automatique dans le fichier /etc/fstab :

```
root@lucario:~# echo '/dev/vgDemo/lvDemo /data xfs defaults 0 0' >>
/etc/fstab
```

c. Monter le système de fichiers avec mount et vérifier avec lsblk que tout est correct :

```
root@lucario:~# mount -a
root@lucario:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
[...]
/dev/mapper/vgDemo-lvDemo on /data type xfs (rw,relatime,seclabel,att
r2,inode64,noquota)
root@lucario:~# lsblk
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sda
                  8:0 0 75G 0 disk
-sda1
                  8:1 0 500M 0 part /boot
-sda2
                  8:2 0 49,5G 0 part
  —centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
 ______centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /
-sda3 8:3 0 25G 0 part

-vgDemo-lvDemo 253:2 0 25G 0 lvm /data

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
L-sda3
sr0
```

# 5 Cas pratique : agrandissement d'un système de fichiers

L'agrandissement d'un système de fichiers passe d'abord par l'ajout de ressources à la machine. Cela peut être l'ajout d'un disque pour une machine physique, ou l'agrandissement d'un disque existant pour une machine virtuelle. Le second cas peut être réalisé à chaud. Une fois les nouvelles ressources prises en compte par le système d'exploitation, il est possible d'agrandir le système de fichiers.

**Attention** : Les exemples de ce document ont été réalisés à partir d'une machine CentOS 7. Quelques différences peuvent exister selon la distribution et la version des outils. Les commandes sont à adapter à la situation, en ayant une attention particulière dans le choix du disque (sda, sdb, etc.) et de la partition (sda1, sda2, etc.) sur laquelle les commandes sont exécutées. En cas d'erreur, une perte de données est possible.

**Attention** : Toujours avoir une sauvegarde ou un snapshot de la machine avant toute opération. Si un snapshot de la machine virtuelle est pris en prévention des opérations de redimensionnement, il doit être créé **après** l'augmentation de la taille du disque. Dans le cas contraire, le snapshot sera inutilisable. Cette contrainte peut aussi s'appliquer aux sauvegardes, selon l'outil et la méthode utilisés.

# 5.1 Ajout de ressources de stockage à une machine virtuelle

# 5.1.1 Agrandissement d'un disque

Dans l'exemple la machine possède un disque *sda* de 50 Go dont la taille va être augmentée à 75 Go.

- 1. Depuis l'outil de gestion des machines virtuelles, reconfigurer la machine pour augmenter la taille d'un disque existant.
- 2. Pour que la modification matérielle soit prise en compte sans redémarrer la machine, indiquer au système de scanner les disques physiques.
  - a. Vérifier la taille des disques vue par le système avant le scan, avec la commande lsblk. Dans l'exemple, le disque *sda* a une capacité de 50 Go :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└_centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

b. Lancer un scan du disque qui a été redimensionné (sda dans l'exemple) :

root@lucario:~# echo 1 > /sys/class/block/sda/device/rescan

c. Vérifier la nouvelle taille des disques vue par le système, dans l'exemple la nouvelle taille de *sda* est de 75 Go :

```
root@lucario:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
```

sda	8:0	0	75G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

## 5.1.2 Ajout d'un nouveau disque

Dans l'exemple la machine possède initialement un disque *sda* de 50 Go et un second disque *sdb* de 25 Go va être ajouté.

- 1. Depuis l'outil de gestion des machines virtuelles, reconfigurer la machine pour ajouter un nouveau disque.
- 2. Pour que la modification matérielle soit prise en compte sans redémarrer la machine, indiquer au système de scanner les disques physiques.
  - a. Vérifier la taille des disques vue par le système avant le scan, avec la commande lsblk.
     Dans l'exemple, seul le disque sda d'une capacité de 50 Go est présent :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 500 0 disk

→sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

sda2 8:2 0 49,56 0 part

→centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

centos-root 253:1 0 47,56 0 lvm /

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

b. Rechercher le numéro de bus de l'hôte, « host0 » dans l'exemple :

```
root@lucario:~# grep mpt /sys/class/scsi_host/host?/proc_name
/sys/class/scsi_host/host0/proc_name:mptspi
```

c. Lancer un scan du bus correspondant (les tirets représentent : contrôleur, canal, lun ; donc « - - - » signifie que tous les contrôleurs, canaux et luns doivent être scannés) :

root@lucario:~# echo "- - -" > /sys/class/scsi\_host/host0/scan

d. Vérifier la nouvelle taille des disques vue par le système, dans l'exemple le disque *sdb* d'une taille de 25 Go a été ajouté :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
└─sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	25G	0	disk	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

# 5.2 Agrandissement d'une partition classique

## 5.2.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* de 50 Go et un disque secondaire *sdb* de 100 Go contenant une partition unique *sdb1* formatée en xfs.

Le disque *sdb* a été agrandi de 50 Go, agrandissement qui va être répercuté sur la partition et le système de fichiers.



Figure 15 – Agrandissement d'une partition avant/après

**Note** : Pour agrandir une partition, il est nécessaire d'avoir de l'espace libre attenant sur le disque.

#### 5.2.2 Résumé des commandes

1. Supprimer la partition à agrandir et créer une nouvelle partition débutant au même endroit et ayant une taille plus importante :

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdX
d
<partNumber>
n
p
<partNumber>
<startSector>
<endSector>
w
```

- 2. Agrandir le système de fichiers :
  - Cas ext4: resize2fs /dev/sdX
  - Cas xfs: xfs\_growfs /dev/sdX

#### 5.2.3 Détail

 Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, le disque sdb a une taille de 150 Go et contient une partition sdb1 de 100 Go, qui va être agrandie :

```
root@lucario:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 50G 0 disk
```

27

—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	100G	0	part	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

2. Agrandir la partition *sdb1* avec fdisk. L'outil fonctionne de façon interactive, les commandes à entrer sont en couleur :

**Attention** : Cette étape consiste à supprimer puis recréer la partition. Une erreur peut entrainer une perte de données et potentiellement empêcher le système de redémarrer (si la partition système est modifiée).

L'exemple est donné dans le cas le plus simple : un disque avec une partition seulement. Si d'autres partitions sont présentes, il faut faire attention à bien choisir le **numéro de la partition, le premier secteur et le dernier secteur**.

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdb
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.23.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 est supprimée
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition :
     primaire (0 primaire(s), 0 étendue(s), 4 libre(s))
  р
  e étendue
Sélection (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-314572799, 2048 par défaut) :
Utilisation de la valeur 2048 par défaut
Dernier secteur, +secteur ou +taille{K,M,G} (2048-314572799, 314572799 par d
éfaut) :
Utilisation de la valeur 314572799 par défaut
La partition 1 de type Linux et de taille 150 GiB est configurée
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Attention : la table de partitions n'a pas pu être relue : erreur 16 : Périp
hérique ou ressource occupé.
Le noyau continue à utiliser l'ancienne table. La nouvelle sera utilisée
lors du prochain démarrage ou après avoir exécuté partprobe(8) ou kpartx(8).
Synchronisation des disques.
```

Explications :

- d : supprime la partition, s'il y en a plusieurs, le numéro de la partition est demandé ;
- n : nouvelle partition ;
- p : primaire ;
- 1 : numéro de la partition à formater (peut varier) ;
- premier secteur : reprendre celui de la partition supprimée ;
- dernier secteur : indiquer la nouvelle valeur. Si la partition est la dernière sur le disque, il s'agit du plus grand secteur proposé. S'il y a une partition derrière, il faut choisir le secteur précédent le premier secteur de la partition suivante ;
- w : écrit les changements sur le disque.
- 3. Scanner les partitions avec partprobe pour que les modifications sur *sdb1* soient prises en compte :

root@lucario:~# partprobe

4. Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, la taille de la partition *sdb1* est maintenant de 150 Go :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
└─sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
—centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
└_sdb1	8:17	0	150G	0	part	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

5. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers de *sdb1* a toujours une taille de 100 Go :

Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
48G	2,1G	46G	5%	/
908M	0	908M	0%	/dev
920M	0	920M	0%	/dev/shm
920M	8,8M	911M	1%	/run
920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
100G	33M	100G	1%	/data
497M	251M	246M	51%	/boot
184M	0	184M	0%	/run/user/0
Γ	aille 48G 908M 920M 920M 920M 100G 497M 184M	aille       Utilisé         48G       2,1G         908M       0         920M       0         920M       8,8M         920M       0         100G       33M         497M       251M         184M       0	Taille       Utilisé       Dispo         48G       2,1G       46G         908M       0       908M         920M       0       920M         920M       8,8M       911M         920M       0       920M         100G       33M       100G         497M       251M       246M         184M       0       184M	Taille Utilisé Dispo Uti%         48G       2,1G       46G       5%         908M       0       908M       0%         920M       0       920M       0%         100G       33M       100G       1%         497M       251M       246M       51%         184M       0       184M       0%

6. Agrandir le système de fichiers de *sdb1* :

• Pour xfs :

```
data=bsize=4096blocks=26214144, imaxpct=25=sunit=0swidth=0 blksnaming=version 2bsize=4096ascii-ci=0 ftype=1log=internalbsize=4096blocks=12799, version=2=sectsz=512sunit=0 blks, lazy-count=1realtime =noneextsz=4096blocks=0, rtextents=0data blockschanged from 26214144 to 39321344sectsz=314
```

• Pour ext4 :

```
root@lucario:~# resize2fs /dev/sdb1
```

7. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers de *sdb1* a maintenant une taille de 150 Go :

```
root@lucario:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/centos-root 48G 2,1G 46G 5% /
devtmpfs 908M 0 908M 0% /dev
tmpfs 920M 0 920M 0% /dev/shm
tmpfs 920M 8,8M 911M 1% /run
tmpfs 920M 0 920M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 150G 33M 150G 1% /data
/dev/sda1 497M 251M 246M 51% /boot
tmpfs 184M 0 184M 0% /run/user/0
```

## 5.3 Agrandissement d'un volume logique

La création de volumes LVM peut se faire soit sur une partition, soit sur un disque entier. Selon le cas, la procédure d'agrandissement du volume diffère. La commande lsblk permet de déterminer la façon dont les disques ont été configurés :

root@lucario:~# lsblk						
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	55G	0	disk	
—sda1	8:1	0	476M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-vgRoot-lvRoot	249:0	0	13G	0	lvm	/
-vgRoot-lvSwap	249:1	0	8G	0	lvm	[SWAP]
└─vgRoot-lvOracleProduct	249:2	0	20G	0	lvm	/oracle/product
└─vgRoot-lvADR	249:3	0	5G	0	lvm	/oracle/diag
sdb	8:16	0	18G	0	disk	
└─vgOradata-lvOradata	249:4	0	12G	0	lvm	/oradata
sdc	8:32	0	6G	0	disk	
└─vgOrafra-lvOrafra	249:5	0	6G	0	lvm	/oralog
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

Dans l'exemple ci-dessus, le disque sda est le disque système a été partitionné de la façon suivante :

- une partition sda1 utilisée pour le démarrage du système (/boot) ;
- une partition *sda2* utilisée par LVM et contenant le volume principal (/), celui de swap et d'autres volumes.

Le disque système est toujours partitionné. En revanche, les deux autres disques *sdb* et *sdc* n'ont aucune partition.

Le cas le plus simple est celui où le volume LVM est créé directement au niveau du disque, le volume peut alors être directement agrandi.

Quand un disque a été partitionné (même avec une seule partition), certaines précautions sont nécessaires pour augmenter la taille des volumes LVM. La première étape consiste en l'agrandissement de la partition sous-jacente ou en la création d'une nouvelle partition.

# 5.3.1 Cas n°1 – Disque sans partition

#### 5.3.1.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* de 50 Go et un disque secondaire *sdb* de 100 Go géré par LVM et contenant un système de fichiers xfs de 50 Go.

Le disque *sdb* a été agrandi de 50 Go, agrandissement qui va être répercuté sur le système de fichiers.



Figure 16 – Agrandissement d'un système de fichiers sur LVM avant/après

#### 5.3.1.2 Résumé des commandes

- 1. Agrandir le PV: pvresize /dev/sdX
- 2. Agrandir le LV: lvextend /dev/vgName/LvName /dev/sdX
- 3. Agrandir le FS :
  - Cas ext4: resize2fs /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: xfs\_growfs /dev/vgName/LvName

#### 5.3.1.3 Détail

1. Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, le disque *sdb* a une taille de 150 Go et contient un volume LVM de 100 Go, qui va être agrandi :

root@lucario:~# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT



 sda
 8:0
 0
 50G
 0 disk

 -sda1
 8:1
 0
 500M
 0 part /boot

 sda2
 8:2
 0
 49,5G
 0 part

 -centos-swap 253:0
 0
 2G
 0
 1vm

 centos-root 253:1
 0
 47,5G
 0
 1vm

 sdb
 8:16
 0
 150G
 0 disk

 vgDemo-lvDemo
 253:2
 0
 100G
 0
 1vm
 /data

 sr0
 11:0
 1
 1024M
 0
 rom

2. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sdb* a une taille de 100 Go avant l'opération :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb vgDemo lvm2 a-- <100,00g 0</pre>
```

3. Agrandir le volume physique avec pvresize, il est agrandi de façon à occuper l'ensemble de l'espace disponible sur le disque :

```
root@lucario:~# pvresize /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" changed
1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
```

4. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sdb* a une taille de 150 Go, dont 50 Go de libres :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb vgDemo lvm2 a-- <150,00g 50,00g</pre>
```

L'augmentation de la taille est directement prise en compte au niveau du groupe de volumes associé. Cela peut se vérifier en listant les volumes avec vgs :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 1 1 0 wz--n- <150,00g 50,00g</pre>
```

5. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a une taille de 100 Go avant son agrandissement :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- <100,00g</pre>
```

 Agrandir le volume logique avec lvextend. Il suffit d'indiquer à LVM le nom du volume logique à agrandir et le volume physique sur lequel réaliser l'extension. Par défaut tout l'espace disponible sur le volume physique est alloué :

```
root@lucario:~# lvextend /dev/vgDemo/lvDemo /dev/sdb
Size of logical volume vgDemo/lvDemo changed from <100,00 GiB (25599 extent
s) to <150,00 GiB (38399 extents).
Logical volume vgDemo/lvDemo successfully resized.
```

7. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a désormais une taille de 150 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- <150,00g</pre>
```

8. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a toujours une taille de 100 Go :

```
      root@lucario:~# df -h

      Sys. de fichiers
      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

      /dev/mapper/centos-root
      48G
      2,2G
      46G
      5% /

      devtmpfs
      908M
      0
      908M
      0% /dev

      tmpfs
      920M
      0
      920M
      0% /dev/shm

      tmpfs
      920M
      0
      920M
      0% /sys/fs/cgroup

      tmpfs
      920M
      0
      920M
      0% /sys/fs/cgroup

      /dev/mapper/vgDemo-lvDemo
      100G
      33M
      100G
      1% /data

      /dev/sda1
      497M
      251M
      246M
      51% /boot

      tmpfs
      184M
      0
      184M
      0% /run/user/0
```

- 9. Agrandir le système de fichiers de *lvDemo* :
  - Pour xfs :

```
root@lucario:~# xfs_growfs /dev/vgDemo/lvDemo
meta-data=/dev/mapper/vgDemo-lvDemo isize=512 agcount=4, agsize=65533
44 blks
                                sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
         =
                                crc=1 finobt=0 spinodes=0
         =
                               bsize=4096 blocks=26213376, imaxpct=2
data
5
                           sunit=0 swidth=0 blks
bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
bsize=4096 blocks=12799, version=2
        =
naming =version 2
log
        =internal
                      sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
        =
realtime =none
                               extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 26213376 to 39320576
```

• Pour ext4 :

root@lucario:~# resize2fs /dev/vgDemo/lvDemo

10. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a maintenant une taille de 150 Go :

root@lucario:~# df -h

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
/dev/mapper/centos-root	48G	2,2G	46G	5%	/
devtmpfs	908M	0	908M	0%	/dev
tmpfs	920M	0	920M	0%	/dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1%	/run
tmpfs	920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vgDemo-lvDemo	150G	33M	150G	1%	/data
/dev/sda1	497M	251M	246M	51%	/boot
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0

11. Effectuer une vérification complémentaire avec lsblk :

roo	t@lucario:~#	lsblk					
NAM	IE	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda		8:0	0	50G	0	disk	
−s	da1	8:1	0	500M	0	part	/boot
Ls	da2	8:2	0	49,5G	0	part	
┝	-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
L	-centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb		8:16	0	150G	0	disk	
Lv	gDemo-lvDemo	253:2	0	150G	0	lvm	/data
sr0		11:0	1	1024M	0	rom	

# 5.3.2 Cas n°2 – Disque avec partition extensible

# 5.3.2.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* de 50 Go et un disque secondaire *sdb* de 100 Go contenant une partition unique *sdb1* utilisée comme volume LVM formaté en xfs.

Le disque *sdb* a été agrandi de 50 Go, agrandissement qui va être répercuté sur la partition et le système de fichiers.



Figure 17 – Agrandissement d'une partition et d'un volume LVM avant/après

#### 5.3.2.2 Résumé des commandes

1. Supprimer la partition à agrandir et créer une nouvelle partition débutant au même endroit et ayant une taille plus importante :

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdX
d
<partNumber>
n
p
<partNumber>
<startSector>
<endSector>
t
<partNumber>
8e
w
```

- 2. Scanner les partitions : partprobe
- 3. Agrandir le PV: pvresize /dev/sdX
- 4. Agrandir le LV: lvextend /dev/vgName/LvName /dev/sdX
- 5. Agrandir le FS :
  - Cas ext4: resize2fs /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: xfs\_growfs /dev/vgName/LvName

β

#### 5.3.2.3 Détail

1. Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, le disque *sdb* a une taille de 150 Go et contient une partition *sdb1* de 100 Go, qui va être agrandie :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
└_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
L_sdb1	8:17	0	100G	0	part	
└─vgDemo-lvDem	0 253:2	0	100G	0	lvm	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

2. Agrandir la partition *sdb1* avec fdisk. L'outil fonctionne de façon interactive, les commandes à entrer sont en couleur :

**Attention** : Cette étape consiste à supprimer puis recréer la partition. Une erreur peut entrainer une perte de données et potentiellement empêcher le système de redémarrer (si la partition système est modifiée).

L'exemple est donné dans le cas le plus simple : un disque avec une partition seulement. Si d'autres partitions sont présentes, il faut faire attention à bien choisir le **numéro de la partition, le premier secteur et le dernier secteur**.

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdb
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.23.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 est supprimée
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition :
  p primaire (0 primaire(s), 0 étendue(s), 4 libre(s))
    étendue
  е
Sélection (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-314572799, 2048 par défaut) :
Utilisation de la valeur 2048 par défaut
Dernier secteur, +secteur ou +taille{K,M,G} (2048-314572799, 314572799 par d
éfaut) :
Utilisation de la valeur 314572799 par défaut
La partition 1 de type Linux et de taille 150 GiB est configurée
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
```
```
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :8e
Type de partition « Linux » modifié en « Linux LVM »
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Attention : la table de partitions n'a pas pu être relue : erreur 16 : Périp
hérique ou ressource occupé.
Le noyau continue à utiliser l'ancienne table. La nouvelle sera utilisée
lors du prochain démarrage ou après avoir exécuté partprobe(8) ou kpartx(8).
Synchronisation des disques.
```

#### Explications :

- d : supprime la partition, s'il y en a plusieurs, le numéro de la partition est demandé ;
- n : nouvelle partition ;
- p : primaire ;
- 1 : numéro de la partition à formater (peut varier) ;
- premier secteur : reprendre celui de la partition supprimée ;
- dernier secteur : indiquer la nouvelle valeur. Si la partition est la dernière sur le disque, il s'agit du plus grand secteur proposé. S'il y a une partition derrière, il faut choisir le secteur précédent le premier secteur de la partition suivante ;
- t : modifie le type de partition ;
- 1 : numéro de la partition à modifier, cette étape est sautée s'il n'y en a qu'une ;
- 8e : partition de type Linux LVM ;
- w : écrit les changements sur le disque.
- 3. Scanner les partitions avec partprobe pour que les modifications sur *sdb1* soient prises en compte :

root@lucario:~# partprobe

4. Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, la taille de la partition *sdb1* est maintenant de 150 Go et le volume LVM n'a pas été modifié :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
└─sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
└_sdb1	8:17	0	150G	0	part	
└─vgDemo-lvDem	o 253:2	0	100G	0	lvm	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

5. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sdb* a une taille de 100 Go avant l'opération :

root@lucario:~# pvs

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda2	centos	lvm2	a	<49,51g	44,00m
/dev/sdb1	vgDemo	lvm2	a	<100,00g	0

6. Agrandir le volume physique avec pvresize, il est agrandi de façon à occuper l'ensemble de l'espace disponible sur la partition :

```
root@lucario:~# pvresize /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" changed
1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
```

 Afficher les volumes physiques avec pvs. Le volume sdb1 a une taille de 150 Go, dont 50 Go de libres :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb1 vgDemo lvm2 a-- <150,00g 50,00g</pre>
```

L'augmentation de la taille est directement prise en compte au niveau du groupe de volumes associé. Cela peut se vérifier en listant les volumes avec vgs :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 1 1 0 wz--n- <150,00g 50,00g</pre>
```

8. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a une taille de 100 Go avant son agrandissement :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- <100,00g</pre>
```

 Agrandir le volume logique avec lvextend. Il suffit d'indiquer à LVM le nom du volume logique à agrandir et le volume physique sur lequel réaliser l'extension. Par défaut tout l'espace disponible sur le volume physique est alloué :

```
root@lucario:~# lvextend /dev/vgDemo/lvDemo /dev/sdb1
Size of logical volume vgDemo/lvDemo changed from <100,00 GiB (25599 extent
s) to <150,00 GiB (38399 extents).
Logical volume vgDemo/lvDemo successfully resized.
```

10. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a désormais une taille de 150 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
```

lvDemo vgDemo -wi-ao---- <150,00g</pre>

11. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a toujours une taille de 100 Go :

root@lucario:~# df -h					
Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
/dev/mapper/centos-root	48G	2,2G	46G	5%	/
devtmpfs	908M	0	908M	0%	/dev
tmpfs	920M	0	920M	0%	/dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1%	/run
tmpfs	920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vgDemo-lvDemo	100G	33M	100G	1%	/data
/dev/sda1	497M	251M	246M	51%	/boot
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0

12. Agrandir le système de fichiers de lvDemo :

• Pour xfs :

```
root@lucario:~# xfs_growfs /dev/vgDemo/lvDemo
meta-data=/dev/mapper/vgDemo-lvDemo isize=512
                                                       agcount=4, agsize=65533
44 blks
                                     sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
          =
                                     crc=1 finobt=0 spinodes=0
          =
                                     bsize=4096 blocks=26213376, imaxpct=2
data
5
                                    sunit=0 swidth=0 blks
          =
                           bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
bsize=4096 blocks=12799, version=2
sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
naming
         =version 2
log
         =internal
realtime =none
data blocks changed from 26213376 to 39320576
```

Pour ext4 :

root@lucario:~# resize2fs /dev/vgDemo/lvDemo

13. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a maintenant une taille de 150 Go :

root@lucario:~# df -h					
Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
/dev/mapper/centos-root	48G	2,2G	46G	5%	/
devtmpfs	908M	0	908M	0%	/dev
tmpfs	920M	0	920M	0%	/dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1%	/run
tmpfs	920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
<pre>/dev/mapper/vgDemo-lvDemo</pre>	150G	33M	150G	1%	/data
/dev/sda1	497M	251M	246M	51%	/boot
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0

14. Effectuer une vérification complémentaire avec lsblk :

root@lucario:~# lsblk

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
—centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
└_sdb1	8:17	0	150G	0	part	
└─vgDemo-lvDemo	253:2	0	150G	0	lvm	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

# 5.3.3 Cas n°3 – Disque avec partition étendue extensible

# 5.3.3.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque de 100 Go contenant quatre partitions :

- une partition primaire *sda1* de 512 Mo utilisée pour le démarrage du système (/boot) ;
- une partition primaire *sda2* de 49,5 Go utilisée par LVM et contenant le volume principal (/) et celui de swap ;
- une partition étendue *sda3* de 50 Go ;
- une partition logique *sda5* de 50 Go utilisée par LVM et contenant le système de fichiers à agrandir.

**Note** : Un disque ne peut contenir que quatre partitions primaires, référencées dans la table de partitionnement. Pour utiliser davantage de partitions, il est nécessaire de créer une partition étendue. Il s'agit d'un type particulier de partition, qui est référencée dans la table de partitionnement et qui occupe donc un des quatre emplacements disponibles. Une partition étendue ne contient pas de système de fichiers, mais est un conteneur pouvant accueillir des partitions logiques. Les partitions logiques sont référencées au début de la partition étendue et leur taille est limitée à celle de la partition étendue sous-jacente.

Le disque *sda* a été agrandi de 50 Go, agrandissement qui va être répercuté sur la partition *sda5* et le système de fichiers qu'elle contient.

L'agrandissement d'une partition logique est très proche de celui d'une partition primaire, mais les contraintes sont plus fortes. Pour agrandir un volume, il faut d'abord agrandir tous les conteneurs sous-jacents, ce qui signifie dans le cas présent qu'il faut commencer par agrandir la partition étendue, puis la partition logique qu'elle contient afin de pouvoir agrandir par la suite la partie LVM et système de fichiers. Comme deux partitions doivent être agrandies, il faut de l'espace libre attenant à la partition étendue et qu'à l'intérieur de celle-ci, la partition à agrandir ne soit suivie d'aucune autre.

Les contraintes sont donc similaires à celles montrées dans la figure Figure 9 – Cas dans lesquels il est ou non possible d'agrandir une partition page 12. Et le mode opératoire est similaire à celui montré dans la figure Figure 12 – Agrandissement d'un systeme de fichiers avec LVM avec partition page 14.



Situation initiale

Situation cible



## 5.3.3.2 Résumé des commandes

1. Supprimer la partition étendue à agrandir et créer une nouvelle partition étendue débutant au même endroit et ayant une taille plus importante, puis créer une nouvelle partition logique débutant au même endroit que la précédente et ayant une taille plus importante :

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sdX
d
<extendedPartNumber>
n
e
<extendedPartStartSector>
<extendedPartEndSector>
n
l
<logicalPartNumber>
<logicalPartStartSector>
<logicalPartStartSector>
<logicalPartEndSector>
```

41

```
t
<logicalPartNumber>
8e
W
```

- 2. Scanner les partitions : partprobe
- 3. Agrandir le PV: pvresize /dev/*sdX*
- 4. Agrandir le LV: lvextend /dev/vgName/LvName /dev/sdX
- 5. Agrandir le FS :
  - Cas ext4: resize2fs /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: xfs\_growfs /dev/vgName/LvName

## 5.3.3.3 Détail

 Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, le disque sda a une taille de 150 Go et contient une partition étendue sda3 et une partition logique sda5 de 100 Go, qui vont être agrandies :

```
root@lucario:~# lsblk
NAME
                 MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                    8:0 0 150G 0 disk
—sda1
                    8:1 0 500M 0 part /boot
                    8:2 0 49,5G 0 part
 -sda2
   -centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
  centos swap 255:0 0 20 0 10m [
centos-root 253:1 0 47,5G 0 1vm /
-sda3 8:3 0 1K 0 part
-sda5 8:5 0 50G 0 part
 -sda3
  -sda5 8:5 0 50G 0 part

_vgDemo-lvDemo 253:2 0 50G 0 lvm /data
 -sda5
                     11:0 1 1024M 0 rom
sr0
```

Comme la commande lsblk n'indique pas le type de partition (primaire, étendue, logique), le lien entre *sda3* et *sda5* n'est pas visible.

Pour compléter les informations, il est possible d'utiliser la commande fdisk. Elle n'indique pas les relations entre les partitions, mais indique si l'une d'elles est de type étendu et affiche leur emplacement sur le disque.

```
root@lucario:~# fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda : 161.1 Go, 161061273600 octets, 314572800 secteurs
Unités = secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x0009fb86
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/sda2 1026048 104857599 51915776 8e Linux LVM
/dev/sda3 104857600 209715199 52428800 5 Extended
/dev/sda5 104859648 209715199 52427776 8e Linux LVM
```

La sortie de la commande indique que *sda3* est de type « Extended ». De plus, l'information sur les secteurs de début et de fin permet de confirmer que *sda5* est bien contenue dans *sda3*.

2. Agrandir les partitions *sda3* et *sda5* avec fdisk. L'outil fonctionne de façon interactive, les commandes à entrer sont en couleur :

**Attention** : Cette étape consiste à supprimer puis recréer la partition. Une erreur peut entrainer une perte de données et potentiellement empêcher le système de redémarrer (si la partition système est modifiée).

Il faut faire attention à bien choisir le **numéro de la partition, le premier secteur et le dernier secteur**.

```
root@lucario:~# fdisk /dev/sda
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.23.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : d
Numéro de partition (1-3,5, 5 par défaut) : 3
La partition 3 est supprimée
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition :
  p primaire (2 primaire(s), 0 étendue(s), 2 libre(s))
  e étendue
Sélection (p par défaut) : e
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (104857600-314572799, 104857600 par défaut) : 104857600
Dernier secteur, +secteur ou +taille{K,M,G} (104857600-314572799, 314572799
par défaut) : 314572799
La partition 3 de type Extended et de taille 100 GiB est configurée
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition :
      primaire (2 primaire(s), 1 étendue(s), 1 libre(s))
   р
      logique (numéroté à partir de 5)
   1
Sélection (p par défaut) : 1
Ajout de la partition logique 5
Premier secteur (104859648-314572799, 104859648 par défaut) : 104859648
Dernier secteur, +secteur ou +taille{K,M,G} (104859648-314572799, 314572799
par défaut) : 314572799
La partition 5 de type Linux et de taille 100 GiB est configurée
Commande (m pour l'aide) : t
Numéro de partition (1-3,5, 5 par défaut) : 5
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :8e
Type de partition « Linux » modifié en « Linux LVM »
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Attention : la table de partitions n'a pas pu être relue : erreur 16 : Périp
hérique ou ressource occupé.
```

```
Le noyau continue à utiliser l'ancienne table. La nouvelle sera utilisée
lors du prochain démarrage ou après avoir exécuté partprobe(8) ou kpartx(8).
Synchronisation des disques.
```

Explications :

- d : supprime une partition ;
- 3 : numéro de la partition à supprimer (*sda3* étant de type étendue, cela supprime aussi toutes les partitions logiques qu'elle contient) ;
- n : nouvelle partition ;
- e : étendue ;
- 3 : numéro de la partition à formater (peut varier) ;
- premier secteur : reprendre celui de la partition supprimée ;
- dernier secteur : indiquer la nouvelle valeur. Si la partition est la dernière sur le disque, il s'agit du plus grand secteur proposé. S'il y a une partition derrière, il faut choisir le secteur précédent le premier secteur de la partition suivante ;
- n : nouvelle partition ;
- I : logique ;
- 5 : numéro de la partition logique (peut varier) ;
- premier secteur : reprendre celui de la partition supprimée ;
- dernier secteur : indiquer la nouvelle valeur. Si la partition est la dernière sur le disque, il s'agit du plus grand secteur proposé. S'il y a une partition derrière, il faut choisir le secteur précédent le premier secteur de la partition suivante ;
- t : modifie le type de partition ;
- 5 : numéro de la partition à modifier, cette étape est sautée s'il n'y en a qu'une ;
- 8e : partition de type Linux LVM ;
- w : écrit les changements sur le disque.
- 3. Scanner les partitions avec partprobe pour que les modifications sur *sda3* et *sda5* soient prises en compte :

root@lucario:~# partprobe

4. Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, la taille de la partition sda5 est maintenant de 100 Go et le volume LVM n'a pas été modifié :

	root@lucario:~#	lsblk					
I	NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
	sda	8:0	0	150G	0	disk	
	—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
	—sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
	│	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
	└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
	—sda3	8:3	0	512B	0	part	
	└─sda5	8:5	0	100G	0	part	
	└─vgDemo-lvDem	io 253:2	0	50G	0	lvm	/data
	sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

5. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume sda5 a une taille de 50 Go avant l'opération :



```
PVVGFmtAttrPSizePFree/dev/sda2centoslvm2a--<49,51g</td>44,00m/dev/sda5vgDemolvm2a--<50,00g</td>0
```

6. Agrandir le volume physique avec pvresize, il est agrandi de façon à occuper l'ensemble de l'espace disponible sur la partition :

```
root@lucario:~# pvresize /dev/sda5
Physical volume "/dev/sda5" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
```

 Afficher les volumes physiques avec pvs. Le volume sda5 a une taille de 100 Go, dont 50 Go de libres :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sda5 vgDemo lvm2 a-- <100,00g 50,00g</pre>
```

L'augmentation de la taille est directement prise en compte au niveau du groupe de volumes associé. Cela peut se vérifier en listant les volumes avec vgs :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 1 1 0 wz--n- <100,00g 50,00g</pre>
```

8. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a une taille de 50 Go avant son agrandissement :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Syn
c Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- <50,00g</pre>
```

 Agrandir le volume logique avec lvextend. Il suffit d'indiquer à LVM le nom du volume logique à agrandir et le volume physique sur lequel réaliser l'extension. Par défaut tout l'espace disponible sur le volume physique est alloué :

```
root@lucario:~# lvextend /dev/vgDemo/lvDemo /dev/sda5
Size of logical volume vgDemo/lvDemo changed from <50,00 GiB (12799 extents)
) to <100,00 GiB (25599 extents).
Logical volume vgDemo/lvDemo successfully resized.
```

10. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a désormais une taille de 100 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
```

lvDemo vgDemo -wi-ao---- <100,00g</pre>

11. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a toujours une taille de 50 Go :

root@lucario:~# df -h					
Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
/dev/mapper/centos-root	48G	2,3G	46G	5%	/
devtmpfs	908M	0	908M	0%	/dev
tmpfs	920M	0	920M	0%	/dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1%	/run
tmpfs	920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	497M	251M	246M	51%	/boot
<pre>/dev/mapper/vgDemo-lvDemo</pre>	50G	33M	50G	1%	/data
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0

12. Agrandir le système de fichiers de lvDemo :

• Pour xfs :

```
root@lucario:~# xfs_growfs /dev/vgDemo/lvDemo
meta-data=/dev/mapper/vgDemo-lvDemo isize=512
                                                       agcount=4, agsize=32765
44 blks
                                     sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
          =
                                     crc=1 finobt=0 spinodes=0
          =
                                     bsize=4096 blocks=13106176, imaxpct=2
data
5
                                   sunit=0 swidth=0 blks
          =
                          bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
bsize=4096 blocks=6399, version=2
sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
         =version 2
naming
log
         =internal
realtime =none
data blocks changed from 13106176 to 26213376
```

Pour ext4 :

root@lucario:~# resize2fs /dev/vgDemo/lvDemo

13. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a maintenant une taille de 100 Go :

root@lucario:~# df -h					
Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
/dev/mapper/centos-root	48G	2,3G	46G	5%	/
devtmpfs	908M	0	908M	0%	/dev
tmpfs	920M	0	920M	0%	/dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1%	/run
tmpfs	920M	0	920M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	497M	251M	246M	51%	/boot
<pre>/dev/mapper/vgDemo-lvDemo</pre>	100G	33M	100G	1%	/data
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0

14. Effectuer une vérification complémentaire avec lsblk :

root@lucario:~# lsblk



NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	150G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
—sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
—sda3	8:3	0	512B	0	part	
└─sda5	8:5	0	100G	0	part	
└─vgDemo-lvDemo	253:2	0	100G	0	lvm	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

# 5.3.4 Cas n°4 – Disque avec partition non extensible

# 5.3.4.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* de 50 Go et un disque secondaire *sdb* de 100 Go contenant deux partitions :

- une partition *sdb1* de 100 Go utilisée par le volume LVM qui doit être agrandi à 150 Go ;
- une partition *sdb2* de 50 Go et formatée en xfs, sans utiliser LVM.

Dans cette situation, il est impossible d'agrandir la partition *sdb1* car elle est suivie par une autre partition. Plusieurs possibilités :

- déplacer la partition *sdb2*, ce qui est complexe ;
- ajouter une partition sdb3 en suivant de sdb2, cela est possible s'il reste de la place sur le disque, mais empêche alors tout redimensionnement de sdb2;
- ajouter un nouveau disque dédié à LVM et l'utiliser pour agrandir le VG et ainsi le système de fichiers, c'est une bonne solution, bien qu'elle « complexifie » la configuration en répartissant les données sur deux disques. Il est cependant possible par la suite de déplacer toutes les données sur le nouveau disque pour résoudre le souci (action expliquée dans la section 6.5 page 63).

C'est la troisième possibilité qui est montrée ici. Un disque *sdc* de 50 Go a été créé pour permettre l'agrandissement du système de fichiers.



#### Situation initiale

#### Situation cible

Figure 19 – Agrandissement d'un volume LVM avec un nouveau disque avant/après

## 5.3.4.2 Résumé des commandes

- 1. Créer un nouveau PV : pvcreate /dev/sdX
- 2. Intégrer le PV au VG : vgextend vgName /dev/sdX
- 3. Agrandir le LV: lvextend /dev/vgName/LvName /dev/sdX
- 4. Agrandir le FS :
  - Cas ext4: resize2fs /dev/vgName/LvName
  - Cas xfs: xfs\_growfs /dev/vgName/LvName

## 5.3.4.3 Détail

 Afficher les disques et partitions présents sur la machine avec lsblk, le disque sdb a une taille de 150 Go et contient une partition sdb1 de 100 Go utilisée par LVM ainsi qu'une partition sdb2 utilisée pour autre chose. Le disque sdc de 50 Go est encore vierge et va être utilisé :

root@lucario:~#	lsblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
-sdb1	8:17	0	100G	0	part	

```
        LvgDemo-lvDemo
        253:2
        0
        100G
        0
        lvm
        /data

        sdb2
        8:18
        0
        50G
        0
        part /storage

        sdc
        8:32
        0
        50G
        0
        disk

        sr0
        11:0
        1
        1024M
        0
        rom
```

2. Créer un volume physique avec pvcreate afin d'indiquer à LVM de gérer le disque *sdc* :

```
root@lucario:~# pvcreate /dev/sdc
    Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
```

3. Afficher les volumes physiques avec pvs, le volume *sdc* apparait, sa taille est bien égale à celle du disque :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdb1 vgDemo lvm2 a-- <100,00g 0

/dev/sdc lvm2 --- 50,00g 50,00g>
```

4. Intégrer le nouveau volume physique au groupe de volumes à agrandir avec vgextend :

```
root@lucario:~# vgextend vgDemo /dev/sdc
Volume group "vgDemo" successfully extended
```

5. Vérifier avec pvs la bonne intégration du volume physique *sdc* au groupe de volumes et avec vgs la nouvelle taille du groupe de volumes :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb1 vgDemo lvm2 a-- <100,00g 0
/dev/sdc vgDemo lvm2 a-- <50,00g <50,00g
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo 2 1 0 wz--n- 149,99g <50,00g</pre>
```

6. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a une taille de 100 Go avant son agrandissement :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sy
nc Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- <100,00g</pre>
```

 Agrandir le volume logique avec lvextend. Il suffit d'indiquer à LVM le nom du volume logique à agrandir et le volume physique sur lequel réaliser l'extension. Par défaut tout l'espace disponible sur le volume physique est alloué :

```
root@lucario:~# lvextend /dev/vgDemo/lvDemo /dev/sdc
```

```
Size of logical volume vgDemo/lvDemo changed from <100,00 GiB (25599 extent
s) to 149,99 GiB (38398 extents).
Logical volume vgDemo/lvDemo successfully resized.
```

8. Afficher les volumes logiques avec lvs, le volume *lvDemo* a désormais une taille de 150 Go :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Syn
c Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo vgDemo -wi-ao---- 149,99g
```

9. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a toujours une taille de 100 Go :

```
root@lucario:~# df -h

Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur

/dev/mapper/centos-root 48G 2,2G 46G 5% /

devtmpfs 908M 0 908M 0% /dev

tmpfs 920M 0 920M 0% /dev/shm

tmpfs 920M 8,8M 911M 1% /run

tmpfs 920M 0 920M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda1 497M 251M 246M 51% /boot

tmpfs 184M 0 184M 0% /run/user/0

/dev/mapper/vgDemo-lvDemo 100G 33M 100G 1% /data

/dev/sdb2 50G 33M 50G 1% /storage
```

10. Agrandir le système de fichiers de *lvDemo* :

• Pour xfs :

```
root@lucario:~# xfs growfs /dev/vgDemo/lvDemo
meta-data=/dev/mapper/vgDemo-lvDemo isize=512 agcount=4, agsize=65533
44 blks
                                sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
         =
                                crc=1 finobt=0 spinodes=0
         =
data
                                bsize=4096 blocks=26213376, imaxpct=2
5
                               sunit=0 swidth=0 blks
bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
bsize=4096 blocks=12799, version=2
naming =version 2
log
        =internal
                         sectsz=512
                                              sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none
                                 extsz=4096
                                               blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 26213376 to 39320576
```

• Pour ext4 :

root@lucario:~# resize2fs /dev/vgDemo/lvDemo

11. Afficher la taille des systèmes de fichiers avec df -h, le système de fichiers du volume *lvDemo* a maintenant une taille de 150 Go :

```
root@lucario:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
```

/dev/mapper/centos-root	48G	2,2G	46G	5% /
devtmpfs	908M	0	908M	0% /dev
tmpfs	920M	0	920M	0% /dev/shm
tmpfs	920M	8,8M	911M	1% /run
tmpfs	920M	0	920M	0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1	497M	251M	246M	51% /boot
tmpfs	184M	0	184M	0% /run/user/0
/dev/mapper/vgDemo-lvDemo	150G	33M	150G	1% /data
/dev/sdb2	50G	33M	50G	1% /storage
				-

#### 12. Effectuer une vérification complémentaire avec lsblk :

root@lucario:~# l	sblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
-sdb1	8:17	0	100G	0	part	
└─vgDemo-lvDemo	253:2	0	150G	0	lvm	/data
L_sdb2	8:18	0	50G	0	part	/storage
sdc	8:32	0	50G	0	disk	
└─vgDemo-lvDemo	253:2	0	150G	0	lvm	/data
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

**Note** : Il est possible d'aller plus loin en agrandissant le disque *sdc* pour y déplacer entièrement le contenu de *sdb1* et ainsi regrouper tout le volume logique *lvDemo* sur un seul disque. Cela permettrait de supprimer la partition *sdb1*.

En revanche, cela laisserait un « trou » dans le disque *sdb*, avec de l'espace non utilisé et donc perdu. Comme la partition *sdb2* est une partition classique, son déplacement est complexe, risqué et ne peut pas se faire à chaud. Il serait donc difficile d'arriver à une situation propre. Et même si cela est possible, on ne pourrait pas gagner d'espace car il est déconseillé de réduire la taille d'un disque. Ainsi, même avec *sdb2* déplacée en début du disque *sdb*, il y aurait de l'espace non utilisé à la fin du disque (il pourrait être utilisé pour une nouvelle partition ou pour agrandir *sdb2*).

Dans le cas actuel, il est donc préférable de conserver les partitions telles qu'elles sont.

# 6 Cas pratique : réorganisation des volumes LVM

# 6.1 Affichage de la répartition des extents des volumes physiques

Les volumes physiques (PV) ajoutés à un groupe de volumes (VG) sont découpés en extents, des blocs de données qui sont ensuite alloués aux différents volumes logiques (LV) appartenant à ce groupe. La figure FIGURE 4 – EXEMPLE D'ALLOCATION DES EXTENTS PAR LVM page 8 illustre ce concept.

Deux commandes sont utiles pour connaître en temps réel la répartition des extents d'un volume physique :

- lsblk : pour chaque PV, cette commande affiche les LV ayant au moins un extent sur ce PV, cela donne une vision d'ensemble ;
- pvdisplay -m : affiche de façon détaillée quels sont les extents libres d'un PV et quels sont ceux alloués aux différents LV.

Ces commandes sont utiles pour mieux appréhender les machines à la configuration disque assez touffue voire désorganisée, comme la machine de l'exemple ci-dessous.

La commande lsblk permet d'identifier tous les volumes logiques (type = lvm) ainsi que le volume physique parent.

root@lucario:~# lsblk						
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
fd0	2:0	1	4K	0	disk	
sda	8:0	0	150G	0	disk	
—sda1	8:1	0	250M	0	part	/boot
—sda2	8:2	0	17,6G	0	part	
rootvg-lv_01 (dm-0)	252:0	0	3G	0	lvm	/
-rootvg-lv_var (dm-4)	252:4	0	2G	0	lvm	/var
<pre>rootvg-lv_home (dm-5)</pre>	252:5	0	3G	0	lvm	/home
<pre></pre>	252:6	0	2G	0	lvm	/tmp
└─rootvg-lv_usr (dm-7)	252:7	0	3,9G	0	lvm	/usr
—sda3	8:3	0	3,9G	0	part	[SWAP]
—sda4	8:4	0	1K	0	part	
└─şda5	8:5	0	28,3G	0	part	
—datavg-lv_u01 (dm-1)	252:1	0	64,7G	0	lvm	/u01
—datavg-lv_u02 (dm-2)	252:2	0	4,9G	0	lvm	/u02
└─datavg-lv_u03 (dm-3)	252:3	0	25,9G	0	lvm	/u03
sdb	8:16	0	20G	0	disk	
└─datavg-lv_u03 (dm-3)	252:3	0	25,9G	0	lvm	/u03
sdc	8:32	0	50G	0	disk	
└─datavg-lv_u01 (dm-1)	252:1	0	64,7G	0	lvm	/u01
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

Le retour de la commande lsblk illustre bien le fait qu'un LV est affiché comme enfant d'un PV si et seulement si une partie de ce LV est réellement stockée sur le PV. Par exemple, les volumes physiques *sda5* et *sdc* appartiennent au même groupe de volumes, mais seul *sda5* est affiché comme parent du volume logique *lv\_u003*.

La configuration LVM de cette machine :

Volume physique (PV)	Groupe de volumes (VG)	Volumes logiques (LV)	СЛ
sda2	rootvg	lv_01	N

		lv_var
		lv_home
		lv_tmp
		lv_usr
sda5		lv_u01
		lv_u02
	datavg	lv_u03
sdb		lv_u03
sdc		lv_u01

Cette machine possède de nombreux LV, éparpillés sur plusieurs VG et PV, avec des disques dédiés à LVM, des partitions et des partitions étendues. C'est un exemple réel, montrant bien qu'aucun guide ne peut anticiper tous les cas possibles (cette machine cochant à peu près toutes les cases !).

Le volume physique *sda5* est intéressant, il est possible d'afficher le détail de sa répartition avec la commande pvdisplay -m :

```
root@lucario:~# pvdisplay /dev/sda5 -m
 --- Physical volume --
 PV Name
                         /dev/sda5
 VG Name
                        datavg
                       28,27 GiB / not usable 4,00 MiB
  PV Size
                       yes
<mark>4,00 MiB</mark>
  Allocatable
  PE Size
 Total PE
                        7236
 Free PE
                         730
 Allocated PE
                       6506
  PV UUID
                         dUmPwC-RriO-oVtH-Yx9z-rk3Y-5f2M-Fru1fL
  --- Physical Segments ---
  Physical extent 0 to 3749:
   Logical volume/dev/datavg/lv_u01Logical extents0 to 3749
  Physical extent 3750 to 4999:
   Logical volume/dev/datavg/lv_u02Logical extents0 to 1249
  Physical extent 5000 to 6505:
   Logical volume/dev/datavg/lv_u03Logical extents0 to 1505
  Physical extent 6506 to 7235:
    FREE
```

Le retour de la commande montre la taille des extents (4 Mo), le nombre total d'extents (7236) et ceux qui sont libres (730). Ensuite, le détail de la répartition de chaque extent entre les volumes logiques est donnée.

# 6.2 Regroupement de groupes de volumes

# 6.2.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* et deux disques secondaires *sdb* et *sdc* utilisés par LVM de la façon suivante :

• deux volumes physiques (PV) : *sdb* et *sdc* ;

- deux groupes de volumes (VG): vgDemo1 et vgDemo2, contenant chacun le PV correspondant;
- deux volumes logiques (LV) : *lvDemo1* et *lvDemo2*, chacun associé au VG correspondant.

L'objectif est de regrouper les deux groupes de volumes. Le groupe vgDemo2 va disparaître et tous les PV qu'il contient vont être intégrés au groupe vgDemo1. Dans le cas de l'exemple, cela n'a aucun intérêt. Mais cela est utile pour partager les ressources entre deux groupes de volumes. Par exemple, si le disque *sdb* est plein et non extensible, alors qu'il reste de la place (c.-à-d. des extents non alloués) sur le disque *sdc*, regrouper les deux groupes permet d'exploiter cette espace libre.

**Note** : L'opération se fait sans perte de données et sans déplacement. Elle ne fait que modifier le VG associé au PV.

**Note** : La fusion de deux VG n'est possible que si la taille de leurs extents est identique. En effet cette valeur est définie dans le VG pour l'ensemble des PV qu'il contient. Tous les PV d'un VG doivent donc avoir la même taille pour leurs extents.

**Note** : Cette opération ne peut pas se faire à chaud, les LV du groupe de volumes à fusionner doivent être inactifs et les systèmes de fichiers qu'ils contiennent doivent être démontés. En effet, le chemin vers le périphérique est de la forme « /dev/vgName/lvName », il contient le nom du VG. Comme ce dernier change, les instructions pour monter le volume sont à modifier aussi.



Figure 20 – Regroupement de deux groupes de volumes avant/après

## 6.2.2 Résumé des commandes

- 1. Prérequis : taille des extents identique entre les VG, LV impactés et points de montages tous identifiés.
- 2. Démonter tous les points de montage des LV à migrer : umount /mountPath
- 3. Désactiver les LV à migrer : vgchange -a n vgName2
- 4. Fusionner les VG (le second dans le premier) : vgmerge vgName1 vgName2
- 5. Réactiver les LV migrés : vgchange -a y vgName1

- Modifier les instructions de montage dans le fichier /etc/fstab, remplacer « /dev/vgName2 » par « /dev/vgName1 ».
- 7. Monter tous les systèmes de fichiers : mount -a

## 6.2.3 Détail

- 1. Analyser la configuration de la machine avec les commandes lsblk, pvs, vgs et lvs.
  - a. La commande lsblk donne une vision d'ensemble de la situation. Les disques sdb et sdc sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques lvDemo1 et lvDemo2 qui sont montés, respectivement, sur /data et /storage :

```
root@lucario:~# lsblk
    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
             8:0 0 50G 0 disk
sda
—sda1
—sda2
               8:1 0 500M 0 part /boot
               8:2 0 49,5G 0 part
  centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
 __centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /
sdb
         8:16 0 50G 0 disk
L-vgDemo1-lvDemo1 253:2 0 50G 0 lvm /data
               8:32 0 50G 0 disk
sdc
└─vgDemo2-lvDemo2 253:3 0 50G 0 lvm /storage
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

La commande pvs liste les volumes physiques et le groupe de volumes associé. Les volumes physiques sdb et sdc sont affectés respectivement aux groupes de volumes vgDemo1 et vgDemo2 :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdb vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0

/dev/sdc vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0
```

c. La commande vgs liste les groupes de volumes présents. Les groupes de volumes vgDemo1 et vgDemo2 sont présents :

root@lucario:~# vgs VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m vgDemo1 1 1 0 wz--n- <50,00g 0 vgDemo2 1 1 0 wz--n- <50,00g 0

d. La commande lvs liste les volumes logiques et le groupe de volumes associé. Les volumes *lvDemo1* et *lvDemo2* sont affectés respectivement aux groupes de volumes *vgDemo1* et *vgDemo2* :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move L
og Cpy%Sync Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g
lvDemo2 vgDemo2 -wi-ao---- <50,00g</pre>
```

La situation de l'exemple est donc la suivante :

- les VG vgDemo1 et vgDemo2 vont être fusionnés, entraînant la suppression du VG vgDemo2;
- le VG vgDemo2 possède un seul PV sdc qui sera intégré au VG vgDemo1 ;
- le VG vgDemo2 contient un LV lvDemo2 dont le système de fichiers est monté dans /storage, il devra être démonté le temps de l'opération et le fichier /etc/fstab modifié pour reparamétrer le montage du système de fichiers.
- 2. Vérifier que les extents des deux groupes de volumes à fusionner ont bien la même taille avec vgdisplay, elle est ici de 4 Mo pour les deux :

```
root@lucario:~# vgdisplay vgDemo1
       --- Volume group ---
       VG Name
                                                                                                  vgDemo1
       System ID
       Format
                                                                                                  lvm2
       Metadata Areas 1
       Metadata Sequence No 2
       VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
                                                                                                 1
       Cur LV
       Open LV
Max PV
                                                                                                 1
    Open LvMax PV0Cur PV1Act PV1VG Size<50,00 GiB</td>PE Size4,00 MiBTotal PE12799Alloc PE / Size12799 / <50,00 GiB</td>Free PE / Size0 / 0VG UUIDbmvy0z-sv6J-MUaW-tFjp-XU0Z-3IqP-ATOmPR
root@lucario:~# vgdisplay vgDemo2
        --- Volume group ---
        VG Name
                                                                                                  vgDemo2
       System ID
       Format
                                                                                                 lvm2
      Metadata Areas 1
       Metadata Sequence No 2
       VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV Ø
       MAX LV
       Cur LV
Open LV
                                                                                                 1
                                                                                                  1
       Max PV
                                                                     1
1
<50,00 GiB
4,00 MiB
12799
                                                                                                  0
       Cur PV
       Act PV
VG Size
     VG Size

PE Size

Total PE

Alloc PE / Size

Free PE / Size

UG NUTD

UG NUTD

UG NUTD

UG NUTD

Q / Q

UG NUTD

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q

Q / Q / Q

Q / Q

Q / Q / Q
```

3. Démonter tous les systèmes de fichiers liés au groupe de volumes qui va être supprimé avec umount. Ici, le groupe vgDemo2 contient un seul volume logique lvDemo2 monté sur /storage :



root@lucario:~# umount /storage

4. Désactiver tous les volumes logiques liés au groupe de volumes qui va être supprimé avec vgchange. Ici, le groupe vgDemo2 contient un seul volume logique lvDemo2 :

```
root@lucario:~# vgchange -a n vgDemo2
0 logical volume(s) in volume group "vgDemo2" now active
```

 Effectuer un test de fusion des groupes de volumes vgDemo1 et vgDemo2 avec vgmerge -vt. La commande doit indiquer un succès de l'opération :

```
root@lucario:~# vgmerge -vt vgDemo1 vgDemo2
TEST MODE: Metadata will NOT be updated and volumes will not be (de)activ
ated.
Checking for volume group "vgDemo1"
Checking for volume group "vgDemo2"
Test mode: Skipping archiving of volume group.
Test mode: Skipping archiving of volume group.
Writing out updated volume group
Test mode: Skipping backup of volume group.
Volume group "vgDemo2" successfully merged into "vgDemo1"
Test mode: Wiping internal cache
Wiping internal VG cache
```

6. Fusionner les groupes de volumes vgDemo1 et vgDemo2 avec vgmerge :

```
root@lucario:~# vgmerge vgDemo1 vgDemo2
Volume group "vgDemo2" successfully merged into "vgDemo1"
```

 Vérifier la fusion avec pvs, vgs et lvs. Le volume physique sdc et le volume logique lvDemo2 sont maintenant liés au groupe vgDemo1. Et le groupe de volumes vgDemo2 n'existe plus :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sd2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdb vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0

/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0

root@lucario:~# lvs

LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy

%Sync Convert

root centos -wi-ao---- 47,46g

swap centos -wi-ao---- 2,00g

lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g

lvDemo2 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g

root@lucario:~# vgs

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

centos 1 2 0 wz--n <49,51g 44,00m

vgDemo1 2 2 0 wz-n 99,99g 0
```

8. Effectuer un scan des volumes logiques avec <u>lvscan</u>, cela montre que le volume logique *lvDemo2* est toujours inactif :

root@lucario:~# lvscan

ACTIVE	'/dev/centos/swap' [2,00 GiB] inherit
ACTIVE	'/dev/centos/root' [47,46 GiB] inherit
ACTIVE	<pre>'/dev/vgDemo1/lvDemo1' [&lt;50,00 GiB] inherit</pre>
inactive	'/dev/vgDemo1/lvDemo2' [<50,00 GiB] inherit

9. Réactiver tous les volumes logiques migrés avec vgchange :

```
root@lucario:~# vgchange -a y vgDemo1
2 logical volume(s) in volume group "vgDemo1" now activel
```

10. Effectuer un scan des volumes logiques avec lvscan, ils sont désormais tous actifs :

```
root@lucario:~# lvscan

ACTIVE '/dev/centos/swap' [2,00 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/centos/root' [47,46 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/vgDemo1/lvDemo1' [<50,00 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/vgDemo1/lvDemo2' [<50,00 GiB] inherit
```

11. Modifier le paramétrage du montage des systèmes de fichiers migrés dans le fichier /*etc/fstab*. Dans l'exemple, la ligne suivante est à modifier :

/dev/vgDemo2/lvDemo2 /storage xfs defaults 0 0

Nouvelle version :

/dev/vgDemo1/lvDemo2 /storage xfs defaults 0 0

12. Monter tous les systèmes de fichiers avec mount :

root@lucario:~# mount -a

13. Vérifier la situation avec lsblk. Le disque *sdc* contient toujours le volume logique *lvDemo2*, appartenant désormais au groupe *vgDemo1* et dont le système de fichiers est monté correctement dans */storage* :

```
root@lucario:~# lsblk
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
              8:0 0 50G 0 disk
sda
               8:1 0 500M 0 part /boot
—sda1
-sda2
               8:2 0 49,5G 0 part
  centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]
  _____centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /
                8:16 0 50G 0 disk
sdb
                253:2 0 50G 0 lvm /data
8:32 0 50G 0 disk
└─vgDemo1-lvDemo1 253:2
sdc
└─vgDemo1-lvDemo2 253:3 0 50G 0 lvm /storage
               11:0 1 1024M 0 rom
sr0
```

# 6.3 Séparation d'un groupe de volumes en deux

## 6.3.1 Description du cas

La machine de l'exemple possède un disque système *sda* et deux disques secondaires *sdb* et *sdc* utilisés par LVM de la façon suivante :



- deux volumes physiques (PV) : *sdb* et *sdc* ;
- un groupe de volumes (VG) : vgDemo1, contenant les deux PV sdb et sdc;
- deux volumes logiques (LV) : *lvDemo1* et *lvDemo2*, tous deux contenus dans le VG *vgDemo1*.

L'objectif est de séparer les deux volumes logiques dans des groupes de volumes dédiés vgDemo1 et vgDemo2. Tous les PV contenant des données de lvDemo2 vont donc être transférés vers le groupe vgDemo2.

La commande vgsplit va être utilisée pour cela. Elle permet de déplacer des volumes logiques d'un groupe à un autre, en créant un nouveau groupe si besoin. Il est possible d'indiquer soit une liste de PV à déplacer, soit un LV. Comme un LV ne peut appartenir qu'à un seul VG, s'il est déplacé, tous les PV sous-jacents le seront. De même, un PV ne peut appartenir qu'à un seul VG. S'il est déplacé, tous les LV s'appuyant sur ce PV doivent être déplacés.

**Note** : L'opération se fait sans perte de données et sans déplacement. Elle ne fait que modifier le VG associé au PV.

**Note** : La séparation d'un VG (ou le déplacement de PV/LV) vers un VG déjà existant n'est possible que si la taille de leurs extents est identique. En effet cette valeur est définie dans le VG pour l'ensemble des PV qu'il contient. Tous les PV d'un VG doivent donc avoir la même taille pour leurs extents.

**Note** : Cette opération ne peut pas se faire à chaud, les LV à migrer doivent être inactifs et les systèmes de fichiers qu'ils contiennent doivent être démontés. En effet, le chemin vers le périphérique est de la forme « /dev/vgName/lvName », il contient le nom du VG. Comme ce dernier change, les instructions pour monter le volume sont à modifier aussi.



Figure 21 – Séparation d'un groupe de volumes en deux avant/après

# 6.3.2 Résumé des commandes

1. Prérequis : taille des extents identique entre les VG, LV impactés et points de montages tous identifiés.

- 2. Démonter tous les points de montage des LV à migrer : umount /mountPath
- 3. Désactiver les LV à migrer : lvgchange -a n /dev/vgName1/LvName
- 4. Diviser le VG (en en créant un nouveau) : vsplit -n LvName vgName1 vgName2
- 5. Réactiver les LV migrés : vgchange -a y vgName2
- 6. Modifier les instructions de montage dans le fichier /*etc/fstab*, remplacer « /dev/vgName1/lvName » par « /dev/vgName2/lvName ».
- 7. Monter tous les systèmes de fichiers : mount -a

#### 6.3.3 Détail

- 1. Analyser la configuration de la machine avec les commandes lsblk, pvs, vgs et lvs.
  - a. La commande lsblk donne une vision d'ensemble de la situation. Les disques sdb et sdc sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques lvDemo1 et lvDemo2 qui sont montés, respectivement, sur /data et /storage :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 50G 0 disk

→sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

sda2 8:2 0 49,5G 0 part

→centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

sdb 8:16 0 50G 0 disk

→vgDemo1-lvDemo1 253:2 0 50G 0 disk

↓vgDemo1-lvDemo2 253:3 0 50G 0 lvm /storage

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

La commande pvs liste les volumes physiques et le groupe de volumes associé. Les volumes physiques *sdb* et *sdc* sont affectés au groupe de volumes *vgDemo1* :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0
/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0</pre>
```

c. La commande vgs liste les groupes de volumes présents. Le groupe de volumes vqDemo1 est présent :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo1 2 2 0 wz--n- 99,99g 0
```

d. La commande lvs liste les volumes logiques et le groupe de volumes associé. Les volumes *lvDemo1* et *lvDemo2* sont affectés au groupe de volumes *vgDemo1* :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move L
og Cpy%Sync Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g</pre>
```

lvDemo2 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g</pre>

La situation de l'exemple est donc la suivante :

- le VG vgDemo1 va être séparé en deux VG vgDemo1 et vgDemo2, en déplaçant sur le nouveau VG le volume logique lvDemo2;
- le LV lvDemo2 est associé à un seul PV sdc qui lui est dédié, ce PV sera intégré au VG vqDemo2;
- le LV *lvDemo2* contient un système de fichiers est monté dans */storage*, il devra être démonté le temps de l'opération et le fichier */etc/fstab* modifié pour reparamétrer le montage du système de fichiers.
- Démonter tous les systèmes de fichiers liés aux volumes logiques qui seront déplacés avec umount. Ici, le volume *lvDemo2* est monté sur */storage* :

```
root@lucario:~# umount /storage/
```

3. Désactiver tous les volumes logiques qui seront déplacés avec lvchange :

root@lucario:~# lvchange -a n /dev/vgDemo1/lvDemo2

4. Effectuer un test de division du groupe de volumes *vgDemo1* avec vgsplit -vt. La commande doit indiquer un succès de l'opération :

```
root@lucario:~# vgsplit -n lvDemo2 vgDemo1 vgDemo2 -vt
TEST MODE: Metadata will NOT be updated and volumes will not be (de)activ
ated.
Checking for volume group "vgDemo1"
Checking for new volume group "vgDemo2"
Test mode: Skipping archiving of volume group.
Writing out updated volume groups
Test mode: Skipping archiving of volume group.
Test mode: Skipping backup of volume group.
New volume group "vgDemo2" successfully split from "vgDemo1"
Test mode: Wiping internal cache
Wiping internal VG cache
```

5. Diviser le groupe de volumes *vgDemo1* avec vgsplit :

root@lucario:~# vgsplit -n lvDemo2 vgDemo1 vgDemo2 New volume group "vgDemo2" successfully split from "vgDemo1"

6. Vérifier la division avec pvs, vgs et lvs. Le volume physique *sdc* et le volume logique *lvDemo2* sont maintenant liés au groupe *vgDemo2* qui a été créé durant l'opération :

root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0
/dev/sdc vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree</pre>

```
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo1 1 1 0 wz--n- <50,00g 0
vgDemo2 1 1 0 wz--n- <50,00g 0
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy
%Sync Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g
lvDemo2 vgDemo2 -wi-a---- <50,00g</pre>
```

 Effectuer un scan des volumes logiques avec <u>lvscan</u>, cela montre que le volume logique <u>lvDemo2</u> est toujours inactif :

```
root@lucario:~# lvscan
ACTIVE '/dev/centos/swap' [2,00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/centos/root' [47,46 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/vgDemo1/lvDemo1' [<50,00 GiB] inherit
inactive '/dev/vgDemo2/lvDemo2' [<50,00 GiB] inherit</pre>
```

8. Réactiver tous les volumes logiques migrés avec lvchange :

root@lucario:~# lvchange -a y /dev/vgDemo2/lvDemo2

9. Effectuer un scan des volumes logiques avec lvscan, ils sont désormais tous actifs :

```
root@lucario:~# lvscan

ACTIVE '/dev/centos/swap' [2,00 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/centos/root' [47,46 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/vgDemo1/lvDemo1' [<50,00 GiB] inherit

ACTIVE '/dev/vgDemo2/lvDemo2' [<50,00 GiB] inherit
```

10. Modifier le paramétrage du montage des systèmes de fichiers migrés dans le fichier /*etc/fstab*. Dans l'exemple, la ligne suivante est à modifier :

/dev/vgDemo1/lvDemo2 /storage xfs defaults 0 0

Nouvelle version :

/dev/vgDemo2/lvDemo2 /storage xfs defaults 0 0

11. Monter tous les systèmes de fichiers avec mount :

root@lucario:~# mount -a

12. Vérifier la situation avec lsblk. Le disque *sdc* contient toujours le volume logique *lvDemo2*, appartenant désormais au groupe *vgDemo2* et dont le système de fichiers est monté correctement dans */storage* :

root@lucario:~# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 50G 0 disk

—sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
└─sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
—centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	50G	0	disk	
└─vgDemo1-lvDemo1	253:2	0	50G	0	lvm	/data
sdc	8:32	0	50G	0	disk	
└─vgDemo2-1vDemo2	253:3	0	50G	0	lvm	/storage
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

# 6.4 Déplacement d'un volume physique ou logique dans un autre groupe de volumes

La commande vgsplit permet de déplacer un volume logique (et les volumes physiques sous-jacents) d'un groupe de volume à un autre. C'est comme cela qu'elle permet de séparer un groupe en deux. D'ailleurs, pour séparer un groupe de volumes, il est nécessaire d'indiquer soit des PV, soit des LV à déplacer.

L'exemple de la section 6.3 SEPARATION D'UN GROUPE DE VOLUMES fonctionne également pour le déplacement d'un volume logique entre deux groupes déjà existants. Il faut simplement s'assurer que les deux groupes ont la même taille d'extents. De plus, comme un LV ne peut appartenir qu'à un seul groupe, s'il est déplacé, tous les PV sous-jacents le seront. Réciproquement, un PV ne peut appartenir qu'à un seul groupe. S'il est déplacé, tous les LV s'appuyant sur ce PV doivent être déplacés.

# 6.5 Réorganisation des volumes LVM d'une machine

# 6.5.1 Description du cas

La situation de départ est proche de celle de la fin de la section 5.3.4 où un disque a été ajouté à la machine pour agrandir un système de fichiers.

La machine de l'exemple possède trois disques :

- un disque système *sda* de 50 Go ;
- un disque *sdb* de 150 Go contenant deux partitions :
  - une partition *sdb1* de 100 Go utilisée par le volume LVM *lvDemo1* ;
  - une partition *sdb2* de 50 Go utilisée par le volume LVM *lvDemo2*;
- un disque *sdc* de 50 Go utilisée par le volume LVM *lvDemo1*.

**Note** : Dans l'exemple de la section 5.3.4, la partition *sdb2* était formatée en xfs sans utiliser LVM, ce qui empêchait une réorganisation efficace. Le problème est résolu dans le cas actuel.

La situation de départ peut connaître deux variantes : les deux volumes logiques regroupés au sein d'un même groupe, ou bien séparés dans des groupes dédiés. Cela n'a aucun impact sur le choix de la solution finale, il est en effet très simple de fusionner ou de séparer deux groupes de volumes (cf. sections 6.2 et 6.3).



Situation initiale 1 : 2 VG

Situation initiale 2 : 1 VG

Figure 22 – Réorganisation des disques d'une machine, situations initiales possibles

Il y a deux problèmes à résoudre :

- le volume logique lvDemo1 est réparti sur deux volumes physiques (sdb1 et sdc) ;
- le disque *sdb* est partitionné.

Quelle que soit la variante, les solutions possibles sont les suivantes :

- 1. regrouper les deux LV dans le même VG et les réunir sur un seul disque non partitionné ;
- 2. regrouper les deux LV dans le même VG, mais les stocker sur des disques dédiés ;
- 3. séparer les deux LV dans des VG dédiés et donc les stocker sur des disques dédiés.

Les solutions 1 et 3 sont pertinentes, en revanche la seconde proposition est hybride et, bien que possible, elle est plus difficile à justifier et ne sera pas présentée.



Situation cible 1 : 2 PV, 2 VG

Situation cible 2 : 1 PV, 1 VG

Figure 23 – Réorganisation des disques d'une machine, situations cibles possibles

L'exemple présentera le passage de la situation initiale 1 à la situation cible 1 (2 VG) et de la situation initiale 2 à la situation cible 2 (1 VG).

#### 6.5.2 Séparation en deux groupes de volumes

Le principe est le suivant :

- le disque *sdc* sera agrandi pour y transférer les données de *sdb1*;
- un disque sdd sera ajouté pour y transférer les données de sdb2 ;
- le disque sdb sera ensuite retiré du système.

Procédure :

- 1. Analyser la configuration de la machine avec les commandes lsblk, pvs, vgs et lvs.
  - a. La commande lsblk donne une vision d'ensemble de la situation. Les disques sdb et sdc sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques lvDemo1 et lvDemo2 qui sont montés, respectivement, sur /data et /storage :

root@lucario:~# lsb	lk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
-sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L—sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
-centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└─centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
-sdb1	8:17	0	100G	0	part	
└─vgDemo1-lvDemo1	253:2	0	150G	0	lvm	/data
L_sdb2	8:18	0	50G	0	part	
└─vgDemo2-1vDemo2	253:3	0	50G	0	lvm	/storage
sdc	8:32	0	50G	0	disk	
L-vgDemo1-lvDemo1	253:2	0	150G	0	lvm	/data

11:0 1 1024M 0 rom

b. La commande pvs liste les volumes physiques et le groupe de volumes associé. Les volumes physiques *sdb1* et *sdc* sont affectés au groupe de volumes *vgDemo1* et le volume physique *sdb2* au groupe *vgDemo2* :

```
root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb1 vgDemo1 lvm2 a-- <100,00g 0
/dev/sdb2 vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0
/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0</pre>
```

c. La commande vgs liste les groupes de volumes présents. Les groupes de volumes vgDemo1 et vgDemo2 sont présents :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo1 2 1 0 wz--n- 149,99g 0
vgDemo2 1 1 0 wz--n- <50,00g 0
```

d. La commande lvs liste les volumes logiques et le groupe de volumes associé. Les volumes *lvDemo1* et *lvDemo2* sont affectés respectivement aux groupes de volumes *vgDemo1* et *vgDemo2* :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move L
og Cpy%Sync Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- 149,99g
lvDemo2 vgDemo2 -wi-ao---- <50,00g</pre>
```

- 2. Agrandir le disque *sdc* de 100 Go afin qu'il puisse contenir l'ensemble des données de *lvDemo1* et ajouter un disque *sdd* de 50 Go pour contenir *lvDemo2*.
- 3. Rescanner le disque *sdc* pour prendre en compte sa nouvelle taille :

root@lucario:~# echo 1 > /sys/class/block/sdc/device/rescan

4. Rescanner les disques de la machine pour détecter *sdc* :

```
root@lucario:~# grep mpt /sys/class/scsi_host/host?/proc_name
/sys/class/scsi_host/host0/proc_name:mptspi
root@lucario:~# echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
```

5. Étendre le volume physique *sdc* :

```
root@lucario:~# pvresize /dev/sdc
Physical volume "/dev/sdc" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
```

sr0

 Vérifier que la modification a bien été prise en compte avec pvs. Le volume *sdc* a une taille de 150 Go, dont 100 Go de libres :

root@lucario:~# pvs PV VG Fmt Attr PSize PFree /dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m /dev/sdb1 vgDemo1 lvm2 a-- <100,00g 0 /dev/sdb2 vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0 /dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <150,00g 100,00g

7. Déplacer les extents du volume physique *sdb1* vers le volume physique *sdc* :

```
root@lucario:~# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdc
  /dev/sdb1: Moved: 0,01%
  /dev/sdb1: Moved: 2,51%
  /dev/sdb1: Moved: 5,01%
[...]
  /dev/sdb1: Moved: 99,30%
  /dev/sdb1: Moved: 100,00%
```

8. Vérifier que le volume physique *sdb1* ne contient plus aucune donnée, c'est-à-dire plus aucun extent alloué :

```
root@lucario:~# pvdisplay /dev/sdb1 -m
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sdb1
VG Name vgDemo1
PV Size 100,00 GiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable yes
PE Size 4,00 MiB
Total PE 25599
Free PE 25599
Allocated PE 0
PV UUID uykjZq-bAce-yVrA-Tawj-v7do-9dZH-xFvpaz
--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 25598:
FREE
```

9. Retirer le volume physique *sdb1* du groupe de volumes :

root@lucario:~# vgreduce vgDemo1 /dev/sdb1
 Removed "/dev/sdb1" from volume group "vgDemo1"

10. Supprimer le volume physique *sdb1* de LVM :

root@lucario:~# pvremove /dev/sdb1
Labels on physical volume "/dev/sdb1" successfully wiped.

11. Vérifier que le volume physique *sdb1* ne fait plus partie de la liste :

root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m</pre>

```
/dev/sdb2 vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0
/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <150,00g 4,00m
```

12. Créer un nouveau volume physique sdd :

```
root@lucario:~# pvcreate /dev/sdd
    Physical volume "/dev/sdd" successfully created.
```

13. Ajouter le volume physique *sdd* au groupe de volumes *vgDemo2* :

```
root@lucario:~# vgextend vgDemo2 /dev/sdd
Volume group "vgDemo2" successfully extended
```

14. Déplacer les extents du volume physique *sdb2* vers le volume physique *sdd* :

```
root@lucario:~# pvmove /dev/sdb2 /dev/sdd
   /dev/sdb2: Moved: 0,01%
   /dev/sdb2: Moved: 5,46%
   /dev/sdb2: Moved: 11,08%
[...]
   /dev/sdb2: Moved: 98,27%
   /dev/sdb2: Moved: 100,00%
```

15. Vérifier que le volume physique *sdb2* ne contient plus aucune donnée, c'est-à-dire plus aucun extent alloué :

```
root@lucario:~# pvdisplay /dev/sdb2 -m
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sdb2
VG Name vgDemo2
PV Size <50,00 GiB / not usable 3,00 MiB
Allocatable yes
PE Size 4,00 MiB
Total PE 12799
Free PE 12799
Allocated PE 0
PV UUID MUVQF0-oCov-38nL-xZqi-ARJO-AI2M-TisvZH
--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 12798:
FREE
```

16. Retirer le volume physique *sdb2* du groupe de volumes :

```
root@lucario:~# vgreduce vgDemo2 /dev/sdb2
  Removed "/dev/sdb2" from volume group "vgDemo2"
```

17. Supprimer le volume physique *sdb2* de LVM :

```
root@lucario:~# pvremove /dev/sdb2
Labels on physical volume "/dev/sdb2" successfully wiped.
```

18. Vérifier que le volume physique *sdb2* ne fait plus partie de la liste :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <150,00g 4,00m

/dev/sdd vgDemo2 lvm2 a-- <50,00g 0
```

- 19. Supprimer le disque *sdb* de la machine, il n'est plus utilisé.
- 20. Redémarrer la machine pour que les modifications soient correctement prises en compte : les disques *sdc* et *sdd* sont automatiquement renommés par le système en *sdb* et *sdc*. Cela ne perturbe en rien le fonctionnement de LVM.
- 21. Vérifier avec lsblk que l'ensemble des disques sont bien reconnus et points de montages opérationnels :

root@lucario:~# ls	sblk					
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	50G	0	disk	
-sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
L_sda2	8:2	0	49,5G	0	part	
—centos-swap	253:0	0	2G	0	lvm	[SWAP]
└_centos-root	253:1	0	47,5G	0	lvm	/
sdb	8:16	0	150G	0	disk	
L_vgDemo1-lvDemo1	253:2	0	150G	0	lvm	/data
sdc	8:32	0	50G	0	disk	
└─vgDemo2-1vDemo2	253:3	0	50G	0	lvm	/storage
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

La configuration des disques de la machine est désormais bien plus cohérente et simple à comprendre. Grâce à LVM, les opérations ont pu se faire à chaud, en dehors du redémarrage final permettant de réétiqueter les disques.

# 6.5.3 Regroupement en un seul groupe de volumes

Le principe est le suivant :

- le disque *sdc* sera agrandi pour y transférer les données de *sdb1* et *sdb2*;
- le disque *sdb* sera ensuite retiré du système.

Procédure :

- 1. Analyser la configuration de la machine avec les commandes lsblk, pvs, vgs et lvs.
  - a. La commande <a href="https://listika.com">listika.com</a> donne une vision d'ensemble de la situation. Les disques <a href="https://sdc.com">sdc</a> sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo1</a> et <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo1</a> et <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo2</a> qui sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo1</a> et <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo2</a> qui sont utilisés par LVM et contiennent les volumes logiques <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo1</a> et <a href="https://www.ncm.ncm">vDemo2</a> qui sont montés, respectivement, sur <a href="https://data.com"/data.com"/data.com"/data.com</a> et <a href="https://www.ncm.ncm"//sdc.com"/www.ncm.ncm"/www.ncm.ncm"/www.ncm.ncm"/www.ncm"/www.ncm</a> et <a href="https://www.ncm.ncm"/sdc.com"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm</a> et <a href="https://www.ncm"/sdc.com"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm"/www.ncm</a> et <a href="https://www.ncm"/>sdc.com</a> et <a href="https://www.ncm"/sdc.com"//www.ncm"/sdc.com</a> et <a href="https://www.ncm"/>sdc.com</a> et <a href="https://www.ncm"/sdc.com"/>sdc.com</a> et <a href="https://www.ncm"/sdc.com"/>sdc.com</a> et <a href="https://www.ncm"/>sdc.com</a> et <a href="https://wwwww.ncm"/>sdc.com</a> et <a href="https://wwww

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 50G 0 disk

sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

sda2 8:2 0 49,5G 0 part

centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

sdb 8:16 0 150G 0 disk

sdb1 8:17 0 100G 0 part

vgDemo1-lvDemo1 253:2 0 150G 0 lvm /data

sdb2 8:18 0 50G 0 part
```

```
      └vgDemo1-lvDemo2 253:3
      0
      50G
      0 lvm
      /storage

      sdc
      8:32
      0
      50G
      0 disk

      └vgDemo1-lvDemo1
      253:2
      0
      150G
      0 lvm
      /data

      sr0
      11:0
      1
      1024M
      0 rom
```

b. La commande pvs liste les volumes physiques et le groupe de volumes associé. Les volumes physiques *sdb1*, *sdb2* et *sdc* sont affectés au groupe de volumes *vgDemo1* :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdb1 vgDemo1 lvm2 a-- <100,00g 0

/dev/sdb2 vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0

/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0
```

c. La commande vgs liste les groupes de volumes présents. Le groupe de volumes vgDemo1 est présent :

```
root@lucario:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
centos 1 2 0 wz--n- <49,51g 44,00m
vgDemo1 2 1 0 wz--n- <200,00g 0
```

d. La commande lvs liste les volumes logiques et le groupe de volumes associé. Les volumes *lvDemo1* et *lvDemo2* sont affectés au groupe de volumes *vgDemo1* :

```
root@lucario:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move L
og Cpy%Sync Convert
root centos -wi-ao---- 47,46g
swap centos -wi-ao---- 2,00g
lvDemo1 vgDemo1 -wi-ao---- 149,99g
lvDemo2 vgDemo1 -wi-ao---- <50,00g</pre>
```

- Agrandir le disque sdc de 150 Go afin qu'il puisse contenir l'ensemble des données de lvDemo1 et de lvDemo2.
- 3. Rescanner le disque *sdc* pour prendre en compte sa nouvelle taille :

```
root@lucario:~# echo 1 > /sys/class/block/sdc/device/rescan
```

4. Étendre le volume physique *sdc* :

```
root@lucario:~# pvresize /dev/sdc
    Physical volume "/dev/sdc" changed
    1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
```

5. Vérifier que la modification a bien été prise en compte avec pvs. Le volume *sdc* a une taille de 200 Go, dont 150 Go de libres :

root@lucario:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m
/dev/sdb1 vgDemo1 lvm2 a-- <100,00g 0</pre>

70

```
/dev/sdb2 vgDemo1 lvm2 a-- <50,00g 0
/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <200,00g 150,00g
```

6. Déplacer les extents des volumes physiques *sdb1* et *sdb2* vers le volume physique *sdc* :

```
root@lucario:~# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdc
   /dev/sdb1: Moved: 0,01%
   /dev/sdb1: Moved: 2,51%
   /dev/sdb1: Moved: 5,01%
[...]
   /dev/sdb1: Moved: 99,30%
   /dev/sdb1: Moved: 100,00%
root@lucario:~# pvmove /dev/sdb2 /dev/sdc
   /dev/sdb2: Moved: 0,01%
   /dev/sdb2: Moved: 0,01%
   /dev/sdb2: Moved: 5,46%
   /dev/sdb2: Moved: 11,08%
[...]
   /dev/sdb2: Moved: 98,27%
   /dev/sdb2: Moved: 100,00%
```

7. Vérifier que les volumes physiques *sdb1* et *sdb2* ne contiennent plus aucune donnée, c'est-àdire plus aucun extent alloué :

```
root@lucario:~# pvdisplay /dev/sdb1 -m
 --- Physical volume --
 PV Name/dev/sdb1VG NamevgDemo1PV Size100,00 GiB / not usable 4,00 MiBAllocatableyesPE Size4,00 MiBTotal PE25599
 Total PE
                        25599
 Free PE
                        25599
                <mark>0</mark>
uykjZq-bAce-yVrA-Tawj-v7do-9dZH-xFvpaz
 Allocated PE
 PV UUID
  --- Physical Segments ---
 Physical extent 0 to 25598:
  FREE
root@lucario:~# pvdisplay /dev/sdb2 -m
 --- Physical volume --
 PV Name
                        /dev/sdb2
                     /dev/suc_
vgDemo2
<50,00 GiB / not usable 3,00 MiB
yes
4,00 MiB
 VG Name
PV Size
 Allocatable
 PE Size
 Total PE
 Free PE
                         12799
 Allocated PE 0
 PV UUID
                         MUVQF0-oCov-38nL-xZqi-ARJO-AI2M-TisvZH
  --- Physical Segments ---
  Physical extent 0 to 12798:
    FREE
```

2

8. Retirer les volumes physiques *sdb1* et *sdb2* du groupe de volumes :

```
root@lucario:~# vgreduce vgDemo1 /dev/sdb1
Removed "/dev/sdb1" from volume group "vgDemo1"
root@lucario:~# vgreduce vgDemo1 /dev/sdb2
Removed "/dev/sdb2" from volume group "vgDemo1"
```

9. Supprimer les volumes physiques *sdb1* et *sdb2* de LVM

```
root@lucario:~# pvremove /dev/sdb1
Labels on physical volume "/dev/sdb1" successfully wiped.
root@lucario:~# pvremove /dev/sdb2
Labels on physical volume "/dev/sdb2" successfully wiped.
```

10. Vérifier que les volumes physiques *sdb1* et *sdb2* ne font plus partie de la liste :

```
root@lucario:~# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 centos lvm2 a-- <49,51g 44,00m

/dev/sdc vgDemo1 lvm2 a-- <200,00g 8,00m
```

- 11. Supprimer le disque *sdb* de la machine, il n'est plus utilisé.
- 12. Redémarrer la machine pour que les modifications soient correctement prises en compte : le disque *sdc* est automatiquement renommé par le système en *sdb*. Cela ne perturbe en rien le fonctionnement de LVM.
- 13. Vérifier avec lsblk que l'ensemble des disques sont bien reconnus et les points de montages opérationnels :

```
root@lucario:~# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 50G 0 disk

↓ sda1 8:1 0 500M 0 part /boot

sda2 8:2 0 49,5G 0 part

↓ centos-swap 253:0 0 2G 0 lvm [SWAP]

↓ centos-root 253:1 0 47,5G 0 lvm /

sdb 8:16 0 200G 0 disk

↓ vgDemo-lvDemo1 253:2 0 150G 0 lvm /data

vgDemo-lvDemo2 253:3 0 50G 0 lvm /storage

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

La configuration des disques de la machine est désormais bien plus cohérente et simple à comprendre. Grâce à LVM, les opérations ont pu se faire à chaud, en dehors du redémarrage final permettant de réétiqueter les disques.
## 7 Mémento des commandes utiles pour LVM

Commande	Description
pvs	Affiche la liste des PV dans un format condensé.
pvdisplay [pvName] [-m]	Affiche la liste des PV, ou un seul, avec leurs informations détaillées.
	Option « -m » : affiche la répartition des extents du PV entre les différents LV.
<pre>pvcreate <devicepath></devicepath></pre>	Crée un PV sur le périphérique indiqué (un disque ou une partition).
<pre>pvresize <devicepath></devicepath></pre>	Redimensionne un PV pour occuper tout l'espace disponible sur le périphérique.
<pre>pvmove <devicepathsrc> <devicepathdst></devicepathdst></devicepathsrc></pre>	Déplace les données (extents) du PV source vers le PV cible. Les deux PV doivent appartenir au même VG et la cible doit avoir suffisamment de place pour recevoir les données.
	Après cette opération, le PV source est vide et peut être retiré du VG.
<pre>pvremove <devicepath></devicepath></pre>	Supprime un PV. Prérequis : il ne doit plus contenir de données et ne plus appartenir à un VG.
vgs	Affiche la liste des VG dans un format condensé.
vgdisplay [vgName]	Affiche la liste des VG, ou un seul, avec leurs informations détaillées.
vgcreate <vgname> <pvname></pvname></vgname>	Crée un VG contenant le PV indiqué.
vgextend <vgname> <pvname></pvname></vgname>	Ajoute le PV indiqué dans un le VG.
vgreduce <vgname> <pvname></pvname></vgname>	Retire le PV indiqué du VG. Le PV ne doit plus contenir de données (utiliser pvmove pour cela).
vgchange [-a y n] <vgname></vgname>	Permet de modifier des attributs d'un VG. En particulier, l'option « -a » permet d'activer ou de désactiver le VG et tous les LV qu'il contient.
	Prérequis : pour désactiver un VG, les systèmes de fichiers associés aux LV doivent être démontés.
	Utilité : nécessaire pour déplacer des LV vers un autre VG (fusion ou séparation de VG).

<pre>vgmerge <vgnamedst> <vgnamesrc> [-vt]</vgnamesrc></vgnamedst></pre>	<ul><li>Permet de fusionner deux VG en intégrant au VG destination les PV et LV du VG source.</li><li>Prérequis : le VG source doit être inactif (utiliser vgchange pour cela).</li><li>Option « -vt » : effectue un test de fusion.</li></ul>
vgsplit -n <lvname> <vgnamesrc> <vgnamedst> [- vt]</vgnamedst></vgnamesrc></lvname>	<ul> <li>Permet de déplacer le LV du VG source vers le VG destination. Tous les PV associés au LV seront migrés. Si le VG destination n'existe pas, il est créé. Si d'autres LV partagent les mêmes PV, ils seront déplacés aussi.</li> <li>Prérequis : le LV doit être inactif (utiliser lvchange pour cela).</li> <li>Option « -vt » : effectue un test de division/déplacement.</li> </ul>
vgremove <vgname></vgname>	Détruit un VG (doit être vide).
lvs	Affiche la liste des LV dans un format condensé.
lvdisplay [lvName]	Affiche la liste des LV, ou un seul, avec leurs informations détaillées.
<pre>lvcreate <lvname> <vgname></vgname></lvname></pre>	Crée un LV attaché au VG indiqué.
lvresize <lvname> <pvname></pvname></lvname>	Redimensionne un LV pour occuper tout l'espace du PV indiqué. Le PV doit appartenir au même VG que le LV.
lvchange [-a y n] <lvname></lvname>	<ul> <li>Permet de modifier des attributs d'un LV. En particulier, l'option « -a » permet d'activer ou de désactiver le LV.</li> <li>Prérequis : pour désactiver un LV, le système de fichiers associé doit être démonté.</li> <li>Utilité : nécessaire pour déplacer des LV vers un autre VG (fusion ou séparation de VG).</li> </ul>
lvremove <lvname></lvname>	Détruit un LV.

## 8 Sources

- <u>https://www.admin-linux.fr/memo-logical-volume-manager-lvm2/</u>
- https://www.linuxtricks.fr/wiki/lvm-sous-linux-volumes-logiques
- <u>https://doc.ubuntu-fr.org/lvm</u>
- <u>https://www.rootusers.com/how-to-increase-the-size-of-a-linux-lvm-by-expanding-the-virtual-machine-disk/</u>
- <u>https://kb.vmware.com/s/article/1006371</u>
- <u>http://xmodulo.com/manage-lvm-volumes-centos-rhel-7-system-storage-manager.html</u>
- <u>https://blog.tinned-software.net/lvm-remove-physical-volume-from-volume-group/</u>
- <u>https://sites.google.com/site/rhelworldexperience/home/rhel-disk-management---tips-and-tricks/mergingvolumegroupsinrhel-vgmerge</u>